

В.М. Постников

**Курс лекций  
по дисциплине “Эксплуатация АСОИиУ”**

Модуль 2

*Администрирование и развитие АСОИиУ.*

Москва

2021

## **Предисловие**

В современных условиях, в процессе создания, установки и эксплуатации сложных автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИиУ), слишком дорого приходится платить за принятые недостаточно обоснованно технические, организационные и управленческие решения. Это касается, в частности, выбора архитектуры системы, выбора оборудования и настройки его рабочих параметров на требуемый режим работы, определения так называемых узких мест вычислительной системы и способов их устранения в процессе промышленной эксплуатации системы, выбора варианта маршрута прокладки кабеля, а также выбора варианта обслуживания системы.

Современные специалисты по эксплуатации системы должны использовать в практической деятельности математический аппарат для обоснованного выбора наилучшего варианта решения проблемы, возникшей при обслуживании системы, с целью ее оперативного разрешения

Сокращение времени реакции системы на запрос пользователя, увеличение пропускной способности системы и среднего времени ее безотказной работы – вот те основные показатели функционирования АСОИиУ, построенной на основе локальных сетей, к достижению которых должен стремиться любой специалист, участвующий в обслуживании и сопровождении системы.

Цель учебного пособия состоит в содействии формированию у студентов базовых знаний, умений и навыков в области эксплуатации современных автоматизированных систем обработки информации и управления, построенных на базе локальных сетей, а также формированию у студентов устойчивой мотивации к анализу научно-технической информации и дальнейшему совершенствованию своих знаний.

Учебное пособие посвящено изложению основных понятий, методов, подходов, нормативных и руководящих документов, необходимых обслуживающему персоналу при проведении работ по эксплуатации АСОИиУ.

Учебное пособие имеет практическую направленность и содержит примеры, помогающие усвоить теоретический материал.

Приведенный материал может быть использован студентами при выполнении домашних заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ.

## **Содержание**

*Лекция 12.* Задачи и средства администратора сети. Требования к установке, настройке рабочих параметров, обслуживанию и сопровождению программного обеспечения АСОИиУ. Принципы администрирования сетевых ОС.

(учебник том 2, главы 1.1 и 1.2)

(2 часа)

*Лекция 13.* Администрирование сетевой ОС Windows Server. Рекомендации по настройке рабочих параметров и реестра ОС Windows Server для организации защиты информации на сервере и обеспечения производительной и отказоустойчивой работы.

Администрирование сетевой ОС Unix. Рекомендации по установке рабочих параметров для организации защиты информации на сервере и обеспечения производительной и отказоустойчивой работы системы.

(учебник том 2, главы 2.1, 2.2 и 2.3)

(2 часа)

*Лекция 14.* Администрирование сервера баз данных для организации защиты информации и обеспечения производительной и отказоустойчивой работы системы. Обслуживание и сопровождение СУБД Oracle и СУБД SQL Server.

(учебник том 2, главы 3.1, 3.2 и 3.3)

(2 часа).

*Лекция 15.* Организация информационной безопасности АСОИиУ. Оценка степени компьютерных угроз и уязвимости ресурсов АСОИиУ. Принципы формирования политики информационной безопасности и организации многоуровневой защиты информации в АСОИиУ. Правила организации парольной системы защиты информации на сервере АСОИиУ. (учебник том 2, главы 4.1, 4.2 и 4.3)

(2 часа)

*Лекция 16.* Методы сравнительной оценки альтернативных вариантов развития (модернизации и реорганизации) АСОИиУ. Выбор перспективного направления развития АСОИиУ на основе сбалансированного критерия и стратегического плана развития АСОИиУ на основе метода дерева целей Выбор эффективных организационно-управленческих решений при модернизации АСОИиУ на основе метода анализа иерархий. (учебник том 2, главы 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4)

(2 часа)

*Лекция 17.* Выбор эффективных организационно-управленческих решений на этапе развития АСОИиУ на основе использования методов экспертных оценок.

(учебник том 2, главы 6.1 и 6.2)

(2 часа)

*Лекция 18.* Оценка эффективности типовых вариантов развития (модернизации и реорганизации) АСОИиУ и выбор эффективных организационно-управленческих решений на основе использования методов теории массового обслуживания. Обзор по темам модуля. (учебник том 2, главы 7.1, 7.2 и 7.3)

(2 часа)

## **Лекция 12. Задачи и средства администратора сети. Требования к установке, настройке рабочих параметров, обслуживанию и сопровождению программного обеспечения АСОИиУ.**

### **12.1 Задачи администратора системы**

Администратор системы (системный администратор) — это один высококвалифицированный специалист или группа людей, которые вводят в действие, а затем эксплуатируют АСОИиУ предприятия.

Администратор системы выполняет широкий спектр задач, в состав которых входят:

- установка и сопровождение аппаратно-программных средств системы;
- взаимодействие с поставщиками аппаратно-программных средств;
- настройка рабочих параметров аппаратно-программных средств;
- консультирование обслуживающего персонала и пользователей;
- сбор статистики о работе системы;
- увеличение производительности и отказоустойчивости системы;
- диагностика работы системы и устранения возможных неполадок;
- поиск и устранение ошибок в работе аппаратно-программных средств;
- планирование развития системы;
- внедрение новых сервисов для совершенствования работы системы и удовлетворения постоянно растущих потребностей пользователей.

### **12.2 Основные направления деятельности администратора системы**

Администратор системы выполняет следующие работы:

- настройка сетевой операционной системы (ОС) и сервера баз данных;
- взаимодействие с оператором связи сети Интернет;
- управление конфигурацией и мониторинг производительности;
- обеспечение информационной безопасности;
- сопровождение системы, включающее архивацию и резервирование;
- устранение узких мест, модернизацию и развитие системы.

Рассмотрим некоторые направления его деятельности более подробно.

### **12.3 Администрирование сетевой ОС и сервера баз данных.**

Эта деятельность администратора включает следующие работы:

- установка и настройка рабочих параметров ОС и сервера баз данных;
- установка и настройка рабочих параметров клиентского ПО;

- установка режима работы пользователей системы;
- обеспечение отказоустойчивой работы сервера системы;
- организация информационной безопасности сервера системы;
- настройка рабочих параметров ПО, расширяющего возможности ОС;

#### **12.4 Взаимодействие администратора с оператором сети Интернет**

Администратор выполняет следующие работы:

- выбор провайдера услуг (типа связи, скорости, протокола, IP – адресов);
- обеспечения безопасности передачи данных по физическому каналу;
- настройка оборудования (маршрутизаторов) на передачу IP-трафика;
- создание домена предприятия и DNS-сервера (Domain Name System);
- установка и конфигурирование сервера электронной почты;
- установка режима работы веб-телеконференций и веб-презентаций;;
- обеспечение доступа к системе предприятия удаленным пользователям;
- установку на рабочих станциях пользователей набора требуемого ПО.

#### **12.5 Мониторинг системы.**

Эта деятельность администратора включает следующие работы:

- установка и настройка рабочих параметров программ для оценки производительности сервера. Для ОС семейства Windows это программы:
  - Performance monitor (монитор производительности);
  - Network Monitor (сетевой монитор),

Эти программы позволяют получить полную и детальную информацию о работе сервера в сети, используя понятия объектов и счетчиков (объекты — процессор, оперативная память, задание, процесс, поток, физический диск и т. д; счетчики — показатели, с помощью которых оценивают качество функционирования выбранного объекта, например процент использования, скорость работы, длина очереди и т. д.);

– Task Manager (диспетчер задач), дающую возможность получить обобщенную информацию об организации вычислительного процесса и выполнении прикладных программ.

сбор статистических данных о работе системы.

Основное назначение мониторинга состоит в выявлении узких мест и их ликвидации с целью уменьшения времени реакции системы на запрос пользователя и увеличения пропускной способности системы.

Время реакции системы — это интервал времени между получением системой запроса от пользователя до момента возвращения ему результата ответа на его запрос.

Пропускная способность системы — это количество запросов пользователей, выполненных за единицу времени.

Эффективность системы — это свойство системы выполнять запросы пользователей в заданных условиях и с определенным качеством.

## 12.6 Управление конфигурацией системы.

Эта деятельность администратора включает следующие работы:

- установка на выделенный компьютер ПО для управления работой сети (например, ПО Manage Wise или ПО HP OpenView). На узлы сети, по работе которых необходимо собирать статистику, следует установить ПО Agent;
- настройка рабочих параметров ПО на требуемый режим работы;

Основные подсистемы ПО для управления работой сети в табл. 12.1

Подсистемы ПО для управления работой сети и их функции *Таблица 12.1*

№ п/п	Подсистема ПО для управления работой сети	Основные функции подсистемы
1	Подсистема инвентаризации	1. Определение состава аппаратно-программных средств в узлах сети. 2. Проверка текущей аппаратно-программной конфигурации
2	Сбор статистических данных о работе сети	1. Определение времени работы узла сети. 2. Определение очередей к узлу сети. 3. Определение загрузки узла сети. 4. Определение узких мест сети
3	Диагностика сети и управление работой сети	1. Определение неисправностей в работе. 2. Ликвидация неисправностей. 3. Ликвидация узких мест сети
4	Обеспечение безопасности работы сети и конфиденциальности	1. Регистрация всех подключений пользователей к серверу. 2. Регистрация всех обращений

	информации, хранящейся на сервере	пользователей к каталогам и файлам. 3. Регистрация входа пользователей в сеть и выхода из сети. 4. Ведение журнала учета по действиям пользователей и по работе узлов сети
--	-----------------------------------	--

## 12.7 Обеспечение информационной безопасности

Эта деятельность администратора включает следующие работы:

- соблюдение государственных стандартов и нормативов в сфере обеспечения информационной безопасности: ГОСТ 28147–89; ГОСТ Р 34.10–04; ГОСТ Р 34.11–94; ГОСТ 29.339–92; ГОСТ Р 50752–95; ГОСТ РВ 50170–92; ГОСТ Р 50600–93; ГОСТ Р 50739–95; ГОСТ Р50922–96;
- установка, настройка рабочих параметров и регулярное использование комплекса программ, обеспечивающих защиту информации в системе от несанкционированного доступа, компьютерных вирусов, спама, а также от вредоносных программ. К числу программ защиты информации, не входящих в комплект поставки Windows, относят:
  - Mc-Afee SpamKiler, работающую в фоновом режиме и позволяющую защитить компьютер от спама;
  - Ad-Aware, осуществляющую защиту компьютера от вредоносных программ, в частности программ типа SpyWare и различных видов вирусов;
  - Spybat Search & Destroy, позволяющую обнаружить и удалить различного вида вредоносные программы.

Встроенная в ОС Windows 7 программа «Зашитник Windows» предназначена для защиты системы от посторонних вторжений, в частности от программ категории SpyWare. Она своевременно распознает опасность и выдает пользователю соответствующие сообщения.

Разработчики сетевых ОС постоянно выпускают обновления, которые в большинстве своем предназначены для решения следующих задач:

- улучшение функциональных возможностей сетевой ОС;
- устранение ошибок в работе сетевой ОС;
- повышения надежности сетевой ОС;
- увеличения уровня безопасности сетевой ОС от внешних угроз;

- упрощения процесса администрирования сетевой ОС.

## **12.8 Организация процесса эксплуатации и сопровождения системы**

Эта деятельность администратора включает следующие работы:

- диагностика системы, поиск и устранение неисправностей.

Рекомендуется проводить диагностику в следующем порядке:

- собрать полную и исчерпывающую информацию об ошибке;
- разработать гипотезы по изоляции ошибок;
- ранжировать эти гипотезы по вероятности их весомости;
- проверить все гипотезы по очереди и провести документирование;
- составить и постоянно пополнять каталог типовых неисправностей и способов их устранения.

Например, диагностика ошибок сети Ethernet позволила установить, что причиной наличия пакета размером менее 64 байт является неисправная сетевая плата, а причиной наличия пакета размером более 1 518 байт -- неисправность активного оборудования;

- архивация информации, расположенной на дисках сервера;
- настройка маршрутизаторов, сокращения широковещательного трафика
- ,проведение регламентных, периодических и календарных работ.

## **12.9 Организация процесса развития системы**

Эта деятельность администратора включает следующие работы:

- проведение мониторинга компонентов системы с использованием теории планирования и организации экспериментальных исследований;
- анализ результатов мониторинга с целью определения узких мест;
- разработка мероприятий, направленных на устранение узких мест системы, для уменьшения времени реакции системы на запрос пользователя и увеличения пропускной способности системы;
- совершенствование организационной структуры системы;

- разработка комплексного плана перспективного развития системы и мероприятий, направленных на модернизацию и реорганизацию системы и ее отдельных компонентов.

## 12.10 Адресация сетей и узлов АСОИиУ

Современные распределенные АСОИиУ объединяют в единую систему центральное отделение организации и ее филиалы. Для передачи информации между отдельными узлами АСОИиУ используют стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol),, т.е. протокол управления передачей/межсетевой протокол. TCP действует на транспортном уровне, а IP на сетевом уровне семиуровневой модели взаимодействия открытых систем.. Стек протоколов TCP/IP является одним из самых распространенных стеков транспортных протоколов вычислительных сетей.

При использовании стека протоколов TCP/IP основным способом связи Каждый узел сети имеет свой IP-адрес Узлами сети могут быть рабочие станции пользователей, серверы, маршрутизаторы и т. д.

IP-адрес узла сети характеризуется следующими особенностями:

- является уникальным и определяет местонахождение узла в сети;
- содержит адрес сети и адрес узла в этой сети;
- имеет стандартную длину 32 бита (IP v4);
- содержит четыре октета, каждый октет состоит из восьми бит;
- каждый октет - это десятичное число в диапазоне от 0 до 255;
- при записи октеты отделяются друг от друга точками; (192.168.10.25)

При работе с IP-адресами необходимо знать правило преобразования двоичного формата IP-адреса в десятичный формат и наоборот (табл. 12.2)..

Двоичный и десятичный форматы IP – адреса *Таблица 12.2*

Номер бита $k$	8	7	6	5	4	3	2	1
Значение бита двоичное	1	1	1	1	1	1	1	1
Значение бита десятичное $2^{k-1}$	128	64	32	16	8	4	2	1

Согласно табл. 1.2:

- октету двоичного формата 00000111 соответствует  $2^2 + 2 + 2^0 = 7$ ;

- октету двоичного формата 01100001 соответствует  $2^6 + 2^5 + 2^0 = 97$ ;
- октету формата 11100110 соответствует  $2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^2 + 2^0 = 230$ .

В зависимости от того, какая часть IP-адреса отводится под адрес сети, а какая под адрес узла сети, различают пять классов IP-адресов: класс *A*, *B*, *C*, *D*, *E*. Принадлежность IP-адреса к классу определяется значением старших бит первого октета этого IP-адреса.

Информация о классах IP-адресов

Таблица 12.3

Показатель сравнения	Классы IP-адресов		
	Класс A	Класс B	Класс C
Старший (ие) биты 1-го октета	0	10	110
Кол-во бит 4-х октетов в составе адреса сети	$7+0+0+0=7$	$6+8+0+0=14$	$5+8+8+8=21$
Кол-во бит 4-х октетов в составе адреса узла сети	$0+8+8+8=24$	$0+0+8+8=16$	$0+0+0+8=8$
Диапазон значений первого октета (диапазон адресов сетей)	1–126	128–191	192–223
Возможное количество сетей	126	16 384	2 097 152
Возможное количество узлов в сети	16 777 214	65 534	254

Примечание. В качестве IP-адреса сети не может быть использовано значение 127, поскольку оно зарезервировано для передачи широковещательной информации и проведения самотестирования.

Каждый узел, находящийся в сети, кроме IP-адреса должен иметь маску сети. Маска сети — это 32-разрядное значение, которое используют для выделения (или маскирования) из IP-адреса его составных частей: адреса сети и адреса узла. В маске сети для всех бит IP-адреса, которые соответствуют адресу сети, устанавливают значение, равное единице, а для тех бит, которые соответствуют адресу узла, устанавливают значение, равное нулю. Значения маски сети для IP-адресов приведены в табл. 12.4

Значения маски сети для IP-адресов Таблица 12.4

IP-адрес	Описание адреса сети в составе IP-адреса	Маска сети
IP-адрес класса A	Адрес сети – первый октет	255.0.0.0
IP-адрес класса B	Адрес сети – первые два октета	255.255.0.0
IP-адрес класса C	Адрес сети – первые три октета	255.255.255.0

**Пример 12.1.** Для IP-адреса 155.108.10.100, который относится к классу *B*, определить маску сети, адрес сети и адрес узла.

*Решение.* 1. Поскольку для IP-адреса, который относится к классу *B*, адрес сети определяется значением первого и второго октетов, то маска сети, согласно табл. П5.3, имеет вид 255.255.0.0.

2. Адрес сети определяется значением первого и второго октетов IP-адреса, поэтому он имеет вид 155.108.0.0.

3. Адрес узла определяется значением третьего и четвертого октетов IP-адреса, поэтому он имеет вид 0.0.10.100.

Довольно часто на практике перед администратором системы стоит задача разбиения сети, работающей на базе IP-адресов класса C, на отдельные рабочие подсети для обеспечения в них требуемой производительности, отказоустойчивости и конфиденциальности обрабатываемой информации.

Рассмотрим этапы разбиения исходной сети на отдельные подсети.

1. Определяем разрядность маски IP-адресов для ( $b$ ) рабочих подсетей класса C, считая что число  $a$  является степенью кратности 2 и задает количество бит, входящих в состав старших адресов четвертого октета маски

$$b \leq b_m = 2^a \quad (12.1)$$

После преобразования выражения (12.1) получаем

$$a \geq \lg b_m / \lg 2 \quad (12.2)$$

2. Определяем разрядность маски IP-адресов рабочих подсетей класса C

$$M = 24 + a \text{ бит.} \quad (12.3)$$

3 Определяем в 10-м виде маску IP-адресов рабочих подсетей класса C.

$$A4 = \sum_{i=1}^a 2^{8-i}. \quad (12.4)$$

Маска IP-адресов рабочих подсетей класса C, имеет вид 255.255.255.A4, где A4 соответствует десятичному значению, вычисленному по (12.4).

4. Определяем диапазон допустимых значений IP-адресов в каждой рабочей подсети, используя следующие правила:

- IP-адрес первой подсети должен совпадать с IP-адресом исходной сети;
- шаг  $h$  IP-адресов рабочих подсетей должен соответствовать значению последнего установленного бита в четвертом октете маски подсети, т. е. числу два в степени  $8-a$ . Поэтому имеем

$$h = 2^{8-a}; \quad (12.5)$$

- первое значение диапазона допустимых значений IP-адресов узлов подсети должно быть на единицу больше адреса этой подсети;
- последнее значение диапазона допустимых значений IP-адресов узлов подсети должно быть на две единицы меньше IP-адреса следующей подсети;
- последнее значение диапазона допустимых значений IP-адресов узлов подсети должно быть на одну единицу меньше IP-адреса, который отводится для передачи широковещательной информации в этой подсети.

**Пример 12.2.** Дан IP-адрес 202.185.10.0 сети класса C. Необходимо разбить сеть на пять одинаковых подсетей ( $b=5$ ) и указать диапазоны IP-адресов.

- Решение.* 1. Для  $b=5$  согласно (12.1) имеем  $b_m = 8$
2. Из выражения (12.2) получаем количество бит старших разрядов четвертого октета IP-адреса, которые входят в состав маски IP-адресов рабочих подсетей класса C,  $a=3; a \geq \lg b_m / \lg 2 = 3$
3. Разрядность маски IP-адресов подсетей класса C  $M = 24 + 3 = 27$  бит.
4. Используя выражение (12.4), находим в десятичном виде значение четвертого октета маски выделяемых рабочих подсетей:

$$A_4 = \sum_{i=1}^3 2^{8-i} = 2^7 + 2^6 + 2^5 = 128 + 64 + 32 = 224.$$

- Получаем значение маски IP-адресов подсетей в виде 255.255.255.224.
5. Определяем диапазон допустимых IP-адресов в каждой рабочей подсети, используя приведенные ранее правила, Шаг  $h$  IP-адресов вычисляем по (1.5)  $h = 2^{8-a} = 2^5 = 32$ .

Все результаты, полученные на основании использования правил определения диапазона допустимых IP-адресов в каждой рабочей подсети, приведены в табл. 12.5

Характеристики рабочих подсетей *Таблица 12.5*

Номер подсети	Допустимые IP-адреса	IP-адрес рабочей подсети	IP-адреса узлов рабочей подсети
<i>Рабочие подсети исходной сети</i>			
1	от 202.185.10.1 до 202.185.10.30	202.185.10.0	от 202.185.10.1 до 202.185.10.30
2	от 202.185.10.33 до 202.185.10.62	202.185.10.32	от 202.185.10.33 до 202.185.10.62
3	от 202.185.10.65 до 202.185.10.94	202.185.10.64	от 202.185.10.65 до 202.185.10.94
4	от 202.185.10.97 до 202.185.10.126	202.185.10.96	от 202.185.10.97 до 202.185.10.126
5	от 202.185.10.129 до 202.185.10.158	202.185.10.128	от 202.185.10.129 до 202.185.10.158
<i>Возможные дополнительные подсети</i>			
6	от 202.185.10.161 до 202.185.10.190	202.185.10.160	от 202.185.10.161 до 202.185.10.190
7	от 202.185.10.193	202.185.10.192	от 202.185.10.193

8	до 202.185.10.222 от 202.185.10.225 до 202.185.10.255	202.185.10.224	до 202.185.10.222 от 202.185.10.225 до 202.185.10.255
---	---	----------------	---

**Лекция 13. Администрирование сетевой ОС Windows Server. Рекомендации по настройке рабочих параметров и реестра. Администрирование сетевой ОС Unix. Рекомендации по установке рабочих параметров.**

### 13.1 Особенности сетевых ОС семейства Windows

ОС семейства Windows используют файловую систему новой технологии (New Technology File System- NTFS), имеющую следующие достоинства:

- надежность, поскольку ОС имеет механизм транзакций, при котором незавершенные файловые операции отменяются;
- гибкость, так как размер кластера администратор может изменять в широком диапазоне значений от 512 байт до 64 Кбайт;
- поддержку длинных имен файлов;
- обеспечение шифрования и прозрачного сжатия файлов;
- мощную модель безопасности, включающую до 13 атрибутов файлов.

Сетевые ОС Microsoft Windows Server позволяют администратору:

- обеспечивать санкционированный доступ пользователей к серверу;
- назначать ресурсы, которые может использовать каждый пользователь;
- управлять ведением журнала событий;
- контролировать инфраструктуру;
- получить удобный режим управления;
- обеспечивать отказоустойчивый режим работы дисков сервера;
- использовать средства группового администрирования;
- обнаруживать и устранять неполадки;
- использовать мастер настройки файлового сервера, чтобы быстро устанавливать, добавлять и удалять роли сервера: сервер печати, сервер удаленного доступа, сервер доменных имен и т. д. Число ролей сервера, работающего под управлением ОС Microsoft Windows Server, неограниченно.
- настраивать политику безопасности серверов в составе домена;

### **13.2 Настройка политики безопасности серверов ОС Windows**

При изменении любого параметра безопасности, параметры безопасности обновляются каждые 90 мин на компьютере и/или файловом сервере и каждые 5 мин на контроллере домена. Кроме того, независимо от наличия изменений параметры обновляются каждые 16 ч. Для немедленного вступления изменений в силу в командной строке соответствующего файлового сервера следует набрать команду `grupgrade.exe`.

Для изменения локальной политики безопасности администратору следует выполнить команды «Пуск» — «Администрирование» — «Локальная политика безопасности». На экране монитора появится окно настройки рабочих параметров локальной политики безопасности. Используя информацию, приведенную в этом окне настройки, можно задать политику аудита, присвоить права пользователям, установить параметры безопасности файл-сервера.

Шаблон политики безопасности домена аналогичен шаблону локальной политики безопасности. Политика безопасности домена применяется ко всем файл-серверам в домене, а не только к одному локальному файл-серверу, на котором она установлена. Политику безопасности домена администратор настраивает с консоли файл-сервера домена с помощью команд «Пуск» — «Администрирование» — «Политика безопасности домена».

Политика ограничения программ позволяет администратору задавать программы, которые можно запускать на файл-сервере, и учетные записи пользователей, имеющих доступ к этим программам.

### **13.3 Организация доступа к информации на сервере ОС Windows**

Для ограничения доступа локальных и удаленных пользователей к каталогам (папкам) и файлам, расположенным на файловом сервере с ОС Windows Server, администратор устанавливает для пользователей

разрешения. Каждому файлу или папке администратор может назначить или отменить до семи основных типов разрешений (табл. 13.1).

Типы разрешений, используемых в сетевых ОС семейства Windows Таблица 13.1

№	Тип разрешения	Описание
1	Full Control (полный доступ)	Обеспечивает полное управление папками и файлами, позволяет назначать разрешения
2	Modify (изменение)	Предоставляет все разрешения, кроме возможности передавать разрешения другим
3	Read & Execute (чтение и выполнение)	Дает возможность читать разрешения и запускать программные файлы
4	List (Folders Only) (чтение содержимого папки)	Позволяет просматривать имена файлов и подпапок внутри папки
5	Read (чтение)	Разрешает просмотр, копирование, переименование и печать файлов, папок и объектов. Не позволяет запускать выполняемые программы, кроме файлов сценариев. Позволяет считывать разрешения атрибуты объектов
6	Write (запись)	Разрешает читать, создавать файлы и папки
7	Special Permissions (особые разрешения)	Позволяет составлять комбинации из 14 специальных разрешений, которые не приведены в этой таблице

При большом числе пользователей администратору следует разделить их на локальные группы, которым предоставляются одинаковые права доступа. В дальнейшем следует добавлять в эту группу (или исключать из нее) новых пользователей без изменения набора разрешений.

В ОС Windows кроме основных разрешений используют и специальные разрешения, некоторые из них приведены в табл. 13.2

Основные и специальные разрешения, используемые в ОС Windows 8 Таблица 13.2

№	Основное разрешение	Специальное разрешение
1	Read (чтение)	List folder / read data (содержание папки / чтение данных) Read attributes (чтение атрибутов) Read extended attributes (чтение дополнительных атрибутов) Read permissions (чтение разрешений)
2	Read & Execute (чтение и выполнение)	List folder / read data (содержание папки / чтение данных) Read attributes (чтение атрибутов) Read extended attributes (чтение дополнительных атрибутов) Read permissions (чтение разрешений) Traverse folder / execute file (траверс папок / выполнение файлов)
3	Write	Create files / write data

	(запись)	(создание файлов / запись данных) Create folder / append data (создание папок / дозапись данных) Write attributes (запись атрибутов) Write extended attributes (запись дополнительных атрибутов)
--	----------	--

Наследование разрешений означает, что на папки и файлы переносятся разрешения, назначенные родительской папке, при условии, что наследование для родительской папки ранее было разрешено.

По умолчанию, разрешения папки наследуются всеми папками и файлами, находящимися в ней.

Пользователь получает разрешения к папке и файлам индивидуально, либо в результате его принадлежности к одной или нескольким группам.

Назначая пользователям или членам группы специальное разрешение «Take ownership» (смена владельца), администратор системы позволяет им в дальнейшем стать владельцами соответствующих папок и/или файлов.

Если пользователи или группы уже созданы и находятся в списке на вкладке «безопасность», то их разрешения можно изменить. Для этого следует нажать кнопку «изменить» и затем установить или снять флагки требуемых разрешений в списке «разрешения».

Чтобы добавить разрешение на выполнение определенного действия, нужно установить его флагок в столбце «разрешить», а чтобы отменить разрешение – снять его флагок. Чтобы запретить выполнение определенного действия, нужно установить его флагок в столбце «запретить». Запрещенные полномочия имеют приоритет над разрешенными.

### **13.4 Правила назначения разрешений пользователям в ОС Windows**

Администратору системы следует соблюдать следующие правила назначения пользователям разрешений для работы с папками и файлами:

- фактические разрешения, которые имеет пользователь, – это наиболее разрешающая комбинация его индивидуальных разрешений и разрешений всех групп, в которые он входит;

- отсутствие любых разрешений у пользователя или группы, в которую он входит, отменяет все разрешения для данного пользователя;
- разрешения на файл превалируют над разрешениями папки, в которой находится данный файл;
- для выполнения копирования папок и/или файлов в пределах логического диска сервера пользователь должен иметь разрешение «Write» на папку, в которую копируемая информация будет размещена;
- для выполнения перемещения папок и/или файлов в пределах логического диска сервера пользователь должен иметь разрешение «Write» на папку, в которую перемещаемая информация будет размещена и разрешение «Modify» на папку, в которой эта информация была первоначально размещена.

Рассмотрим примеры, поясняющие особенности назначения пользователю разрешений при работе с папками и файлами.

**Пример 13.1.** Пользователь «user1» имеет разрешение «Read» на файл «a.doc». Он является членом двух групп «gr1» и «gr2», для которых на этот файл установлены соответственно следующие разрешения «Modify» и «Write». Поясните, какое фактическое разрешение имеет пользователь «user1» на файл «a.doc».

Решение. Поскольку пользователь «user1» и группы, в которые он входит, имеют определенные разрешения для работы с файлом «a.doc», то фактическое разрешение пользователя «user1» на файл «a.doc» будет «Modify», как наиболее разрешающее.

**Пример 13.2.** Пользователь «user1» имеет разрешение «Read» на файл «c.doc». Он является членом двух групп «gr1» и «gr2». Для членов группы «gr1» на файл «c.doc» установлено разрешение «Modify», а члены группы «gr2» на этот файл не имеют никаких разрешений. Поясните, какое фактическое разрешение имеет пользователь «user1» на файл «c.doc».

Решение. Поскольку пользователь «user1» входит в состав группы «gr2», члены которой не имеют никаких разрешений на файл «c.doc», то

пользователь «user1» также не имеет никаких разрешений на этот файл и доступ к файлу «c.doc» ему будет запрещен.

**Пример 13.3.** Пользователь «user1» имеет разрешение «Read» на папку «k1» и разрешение «Write» на файл «e.doc», который находится в этой папке. Поясните, какие действия с файлом «e.doc» и другими файлами, находящимися в папке «k1», может производить пользователь «user1».

**Решение.** Поскольку пользователь «user1» имеет разрешение «Write» на файл «e.doc», то он может производить запись информации в это файл, а поскольку он также имеет разрешение «Read» на папку «k1», то он может читать содержимое других файлов этой папки, но не может их изменять или создавать в этой папке новые файлы.

При работе в сети для защиты данных фактическим разрешением доступа пользователей к общему ресурсу является наименьшее из разрешений.

### 13.5 Сбор статистики о работе сервера

Сетевые ОС семейства Windows имеют системный монитор, который содержит много объектов и счетчиков, позволяющих получать статистические данные о работе сервера: процессора, памяти, дисков и т. д. Основные из них приведены в табл. 13.3.

Основные объекты и счетчики программы Perfomance Monitor Таблица 13.3

№	Объект	Счетчики объекта
1	Сегмент сети	Количество кадров/с
2	Интерфейс сети	Количество пакетов/с
3	Процесс	Количество процессов работающих
4	Процессор	Процент времени занятости процессора Средняя длина очереди к процессору
5	Система	Время с момента включения сервера
6	Сервер	Кол -во пользователей регистрация/с Кол-во пользователей выход/с
7	Очередь к серверу	Средняя длина очереди
8	Память	Размер свободной памяти , байт Скорость обмена страниц/с
9/10	Физический/ Логический диск	Процент времени на обработку запросов запись/чтение Число обращений к диску в секунду Скорость обмена с диском, байт/с Среднее время обращения к диску, секунд Средний размер одного обмена, байт Средняя длина очереди диска запись/чтение

Компонент «Журналы и оповещения о производительности», входящий в состав ОС, позволяет собирать данные о производительности компонент сервера в автоматическом режиме. Эти сведения можно получить на экране в виде диаграмм или гистограмм. Администратору следует собирать статистику с интервалом не менее 15 мин, чтобы не снижать производительность

Администратор должен определить оптимальное соотношение между числом наблюдаемых объектов и частотой сбора данных, чтобы не снижать производительность системы, но в то же время получать объективную оценку качества работы системы.

Наблюдения за работой системы позволяют администратору обнаружить избыточный спрос на определенные ресурсы, который может привести к возникновению узких мест в работе системы. Ниже перечислены основные причины возникновения узких мест в работе системы под управлением ОС семейства Windows и даны рекомендации по их устранению.

1. Если загрузка ресурса более 75 %, требуется нарастить его мощность или заменить на более производительный.
2. При неравномерной загрузке идентичных ресурсов (например, дисков сервера) необходимо перераспределить размещенную на них информацию.
3. Если ресурс неисправен или дает сбои, требуется его заменить.
4. В случае использования ресурса медленной программой в монопольном режиме необходимо заменить эту программу на более быструю.
5. Для обеспечения эффективного функционирования ресурса системы необходима корректная настройка его рабочих параметров.

### **13.6 Архивация информации на сервере ОС Windows**

Для организации эффективной работы дисковой подсистемы сервера в состав сетевых ОС семейства Windows входят следующие служебные программы: «Архивация данных», «Дефрагментация диска» и «Очистка диска». Администратор может настраивать систему на следующие виды архивирования информации:

- обычная архивация, когда после завершения операции архивирования система присваивает файлу метку, согласно которой он добавляется в архив и у него снимается атрибут «Архивный»;
  - копирующая архивация, когда у добавляемых в архив файлов атрибут «Архивный» не снимается;
  - ежедневная архивация, когда все файлы, которые изменились в течение дня до выполнения ежедневной архивации, добавляются в архив, при этом атрибут «Архивный» не снимается;
  - добавочная архивация, при которой в архив добавляются только те файлы, которые были созданы или изменены со времени последнего обычного или добавочного архивирования; атрибут «Архивный» снимается;
  - разностная архивация, при которой в архив добавлены все файлы, созданные или измененные после обычной или добавочной архивации.
- Атрибут «Архивный» не снимается.

### **13.7 Утилиты оценки качества работы оборудования в сети**

Сетевые ОС семейства Windows имеют группу программ (утилит), которые запускаются из командной строки и используются для решения задач, связанных с оценкой качества работы компьютера в сети. Рассмотрим наиболее важные из этих утилит.

- Утилита ping предназначена для проверки работоспособности участка сети, связывающего исходный компьютер с удаленным компьютером. Если абонент, указанный в запросе утилиты, отвечает на запрос, то участок сети работоспособен, а если сообщение не поступает, то после некоторого таймаута утилиты выдает сообщение о том, что связь с абонентом отсутствует. Стандартное значение тайм-аута равно 20 с, но может быть изменено в случае необходимости. Утилита имеет набор опций, управляющих сеансом связи с удаленным абонентом.
- Утилита ipconfig предназначена для отображения на экране монитора основных параметров IP-протокола, используемого в ОС семейства Windows.

- Утилита tracert используется для отображения на экране монитора пути прохождения сигнала от источника до выбранного адресата. Довольно часто это позволяет выяснить причины низкой производительности канала связи. Промежуточные точки, расположенные в канале связи, после прохождения которых время отклика резко увеличивается, свидетельствуют о наличии в них узких мест, которые не справляются с поступающей нагрузкой.

### **13.8 Реестр сетевых ОС семейства Windows**

При настройке рабочих параметров сетевых ОС семейства Windows для обеспечения эффективного функционирования АСОИиУ администратору следует использовать системный реестр.

Системный реестр — это база данных для установки рабочих параметров системы, хранения сведений о конфигурации компьютера и настроек его ОС. Системный реестр не имеет ограничений по объему. Любая ОС семейства Windows во время ее загрузки и работы постоянно обращается к системному реестру, который содержит следующие данные:

- профили всех пользователей, т. е. настройки режима их работы;
- конфигурацию оборудования, установленного на компьютере;
- данные об установленных программах;
- свойства папок;
- данные об используемых портах.

Для работы с системным реестром в ОС существует встроенная утилита Registry Editor (редактор реестра), которая находится в файле regedit.exe. Утилита имеет небольшой размер (135 Кбайт). Для запуска редактора реестра необходимо выбрать команды «Пуск» и «Выполнить», а затем в появившемся на экране монитора новом окне в поле «Открыть» следует ввести команду regedit.exe. Появится окно редактора реестра, которое состоит из четырех основных областей: строка меню, строка состояния, левая панель и правая панель.

Строка меню содержит пункты меню: File (файл), Edit (редактирование), View (просмотр), Favorites (настройка) и Help (помощь).

В левой панели отображается иерархия реестра, которая организована в виде ключей (разделов) и вложенных ключей (подразделов).

В правой панели показаны текущие значения параметров выбранного раздела или подраздела реестра. Каждый параметр реестра характеризуется именем, отображаемым в столбце Name, типом данных, отображаемым в столбце Type, и значением, отображаемым в столбце Data.

В строке состояния, расположенной внизу окна, указывается полный путь к разделу реестра, в составе которого содержится выделенный параметр.

Команды меню редактора реестра позволяют администратору выполнять определенные действия, например:

- команда Modify (изменить) — изменить данные, содержащиеся в составе параметров реестра;
- команда New (создать) — добавить в реестр новые разделы и параметры строковых типов, двоичные параметры и параметры типа REG\_DWORD;
- команда Rename (переименовать) — переименовать значимый элемент реестра;
- команда Delete (удалить) — удалить соответствующий элемент реестра.

Поскольку удаление параметров, разделов и подразделов реестра — это необратимая операция, при удалении следует действовать аккуратно.

Администратор может назначать и изменять следующие права доступа пользователей к разделам реестра: No Access (нет доступа), Full Control (полный доступ), Read (только чтение), Special Permissions (специальный доступ). Полный доступ к разделам реестра обязательно должны иметь члены группы «Администратор» и сама операционная система. Такая установка прав доступа позволяет гарантировать возможность полного восстановления разделов реестра администратором при запуске системы.

Выполнить все основные действия в реестре может только администратор системы или пользователь, имеющий права администратора. Чтобы назначить пользователю определенные права доступа к разделам реестра, администратор должен:

- выполнить резервное копирование тех разделов реестра, на которые следует установить права доступа;
- выделить конкретный раздел реестра, для которого следует установить права доступа;
- в меню редактирования выбрать команду Permissions, а затем в открывшемся диалоговом окне выбрать имя нужного пользователя или группы и установить для них требуемые права. Права, которые может установить администратор для пользователей приведены в табл. 13.4.

*Таблица 13.4*

Типы прав доступа к реестру, устанавливаемые администратором для пользователей

Право доступа	Описание
Read	Позволяет просматривать содержимое соответствующего раздела реестра, не давая сохранять изменения
Full Control	Разрешает получать доступ к соответствующему разделу, редактировать его содержимое и изменять права доступа к нему
Special Permissions	Позволяет индивидуально назначать разные комбинации прав доступа и редактирования к соответствующему разделу

Чтобы дать пользователю права для специального доступа, администратору следует использовать кнопку «Advanced» (дополнительно). После этого раскроется окно для предоставления прав, табл. 13.5.

*Таблица 13.5*

Типы прав специального доступа к реестру, устанавливаемые администратором для пользователей сетевых ОС Windows

Право доступа	Описание
Query Value	Дает право чтения значений параметров разделов реестра
Set Value	Позволяет устанавливать значения параметров разделов реестра
Create Subkey	Разрешает создавать подразделы в выбранном разделе реестра
Enumerate Subkey	Дает право идентифицировать подразделы выбранного раздела реестра
Notify	Позволяет назначать установки аудита на разделы
Create Link	Дает право создавать символические ссылки в конкретном подразделе
Delete	Разрешает удалять выделенный раздел или подраздел
Write DAC	Позволяет получать доступ к разделу, создавать и

	модифицировать для него список контроля доступа (Access Control List, ACL)
Write Owner	Дает право присвоения права владельца раздела
Read Control	Разрешает просматривать параметры безопасности, установленные для данного раздела или подраздела реестра

Администратор и пользователь с правами администратора могут присвоить себе права владельца на любой раздел (подраздел) реестра.

Реестр содержит пять основных разделов, приведенных в табл. 13.6. Каждый раздел или подраздел реестра начинается со слова HKEY.

Таблица 13.6

Разделы системного реестра сетевых ОС Windows и их описание

Раздел системного реестра	Описание
HKEY_CURRENT_USER	В разделе хранятся настройки пользователя, вошедшего в систему, т. е. папки пользователя и настройки панели управления. Эти данные называются профилем пользователя
HKEY_USERS	Содержит все профили пользователей компьютера
HKEY_LOCAL_MACHINE	Включает все настройки, относящиеся к локальному компьютеру (для всех пользователей)
HKEY_CLASSES_ROOT	Является подразделом HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Хранящиеся в разделе сведения обеспечивают открытие необходимой программы при открытии файла с помощью проводника
HKEY_CURRENT_CONFIG	Включает сведения о профиле оборудования, используемом локальным компьютером при запуске системы

Основные типы данных системного реестра приведены в табл. 13.7

Типы данных системного реестра сетевых ОС Windows Таблица 13.7

Тип данных	Описание
REG_BINARY	Включает в себя двоичные данные; информация хранится в двоичном виде и отображается в шестнадцатеричном формате
REG_DWORD	Представляет собой целые числа размером 4 байт и отображается в двоичном, шестнадцатеричном или десятичном форматах

REG_EXPAND_SZ	Представляет строку данных переменной длины
REG_MULTI_SZ	Содержит многострочный текст, удобный для чтения
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR	Представляет последовательность вложенных массивов, с помощью которой хранятся списки ресурсов оборудования или драйверов

Для управления записями системного реестра нужно открыть соответствующую ветвь реестра и щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню. В нем следует выбрать один из пунктов (изменить, переименовать и т.д.) Для каждого параметра и ветви системного реестра можно задавать разрешения на чтение или запись пользователю или группе пользователей. Для этого следует выбрать конкретную ветвь и пункт меню «Правка» — «Разрешения».

Для настройки с помощью реестра рабочих параметров сетевой ОС на оптимальный режим работы администратор должен выполнить следующие действия:

- выбрать соответствующий раздел, а в нем требуемый подраздел реестра;
- выбрать соответствующий параметр в этом подразделе реестра;
- установить для выбранного параметра необходимое значение.

Некоторые параметры системного реестра и их типовые значения, важные для сетевой безопасности системы, приведены в табл. 13.8

Параметры реестра для сетевой безопасности системы

Таблица 13.8

Параметр системного реестра	Описание
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] AlphanumPwds=1	Позволяет требовать вводить пароли только из букв и цифр. Может обязать пользователя всегда комбинировать в паролях буквы и цифры
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] MinPwdLen=hex:6	Обеспечивает установку минимального числа символов в паролях
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] DisablePasswordCaching=1	Запрещает кэширование паролей
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] HideSharePwds=1	Не показывает пароли при вводе. Позволяет заменять символы пароля звездочками
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters] Hidden=1	Позволяет включить режим, при котором в режиме обзора сети другие пользователи не будут видеть ваш компьютер
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache] Persistent=0	Автоматически удаляет временные файлы после работы в сети Интернет. При значении, равном нулю, обеспечивает удаление всех временных

		файлов, оставшихся после работы в сети Интернет, а при значении, равном единице, позволит оставить эти файлы на диске
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoInstrumentation=1		Запрещает фиксировать, с какими приложениями недавно работал пользователь и к каким документам получал доступ

Все параметры реестра, касающиеся настройки коммуникационного протокола TCP/IP, находятся в подразделе реестра

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service]\Tcpip\Parameters].

Краткое описание основных параметров и рекомендуемые для них значения приведены ниже:

- EnableDeadcwtDetect. Значение этого параметра рекомендуется установить равным нулю, что позволяет протоколу TCP/IP переключаться на дополнительный шлюз в том случае, когда на большое число соединений начинают влиять атаки типа «отказ в обслуживании»;
- EnablePMTUDiscovery. По значению этого параметра протокол TCP/IP определяет максимальный размер передаваемого пакета (Maximum Transfer Unit, MTU). При нулевом значении параметра размер пакета всегда будет равен 576 байт;
- TCPWindowSize. Задает размер скользящего окна, т. е. число байтов, которое может быть передано узлом источника за один раз без получения подтверждения со стороны узла адресата. Этот размер задается в интервале от MSS до  $2^{30}$  байт, где MSS (Maximum Segment Size) — максимальный размер сегмента, который определяется из выражения  $MSS = MTU - 40$ , при этом размер MTU не должен превышать максимальный размер пакета, который, например, для сети Ethernet равен 1500 байт;
- TCP1323Opts. Этот параметр следует установить равным единице в тех случаях, когда размер скользящего окна для TCP-пакетов должен иметь размер более 64 Кбайт;

- Enable PMTUDiscovery. Этот параметр следует установить равным единице, если система сама должна автоматически определять оптимальный размер пакета (MTU), передаваемого по сети, с учетом качества среды передачи данных. Если значение параметра установить равным нулю, то оптимальный размер пакета, передаваемого по сети, должен определять пользователь сети;
- DefaultTTL»=dword:00000080. Это время существования пакета. Если оно будет слишком маленьким, пакет просто не успеет дойти до места назначения, а если слишком большим, то «заблудившиеся» пакеты будут тормозить соединение. В принципе для системы среднего качества связи стандартное значение равно 128. Оптимальное значение определяют экспериментально;
- KeepAlive. Этот параметр указывает, насколько часто система будет осуществлять проверку и верификацию активности открытых соединений. Для него рекомендуется установить значение 300 000.

### **13.9 Администрирование сетевой ОС Unix**

Одной из важных задач администратора сетевой ОС Unix является назначение пользователям прав доступа к каталогам и файлам, которые часто называют объектами. Краткую информацию о каталоге или файле можно получить с помощью команды ls без опций, а полную информацию — команды ls с опцией –l. Полная информация о каталоге или файле выводится на экран монитора и включает слева направо следующие поля данных, которые разделяются пробелами:

- полный набор прав доступа к каталогу или файлу;
- число, которое указывает, сколько раз встречаются в системе ссылки на этот каталог или файл;
- имя владельца данного каталога или файла;
- имена пользователей или группы пользователей каталога или файла;
- размер каталога или файла в байтах;
- дату создания или последней модификации данного каталога или файла, которая включает месяц, число и время (часы и минуты);

- название каталога или файла.

Краткая информация включает только имя каталога или файла.

Например, полная информация о файле lab.cmd может иметь вид:

-rwxr-x--- 1 user1 group1 3500 Avg 22 18:35 lab.cmd.

Администратор может давать пользователям следующие права на доступ к каталогам и файлам:

- право на чтение (read), сокращенно обозначается символом r;
- право на запись (write), сокращенное обознается символом w;
- право на выполнение (execution), сокращено обозначается символом x.

Комбинацию прав доступа к каталогам или файлам следует указывать в последовательности rwx. Если хотя бы одно из прав у пользователя отсутствует, то на месте этого символа следует ставить прочерк. Например, запись rw означает отсутствие права на выполнение.

Всех пользователей системы по уровню доступа к каталогам и файлам подразделяют на три категории:

- владельцы каталога или файла;
- пользователи, входящие в группу, которой разрешен доступ к этому каталогу или файлу;
- другие пользователи, которые не имеют непосредственного отношения к этому каталогу или файлу.

Полный набор прав доступа представляет собой последовательную комбинацию прав доступа пользователей всех трех указанных категорий. Каждая категория должна быть представлена набором из трех прав доступа на каталог или файл, соответственно чтение (r) , запись (w) и выполнение (x). Наличие прочерка перед полным набором прав говорит о том, что этот набор прав относится к файлу.

В состав полного набора прав доступа к файлу входят 10 символов:

-	r	w	x	r	w	x	r	w	x
Файл	Права владельца			Права группы			Права других пользователей		

Администратор системы может дать одному и тому же пользователю для разных каталогов и файлов разные категории доступа и разные права. Если пользователь сам создал каталог или файл, то он является его владельцем. При создании пользователем каталога или файла ему по умолчанию система назначает следующие права:

для каталога rwxrwxr-x

для файла - rw-rw-r--

По умолчанию пользователь, создавший файл, может его читать, редактировать, а также сделать его исполняемым. При этом разрешить пользоваться созданным каталогом или файлом группе пользователей может как владелец этого каталога или файла, так и администратор системы.

Возможности, которые дают пользователю комбинации прав доступа к каталогам и файлам, приведены в табл. 13.9.

Таблица 13.9

Возможные права доступа пользователей к ресурсам ОС Unix

Восьмеричный вид	Двоичный вид	Символьный вид	Права доступа
0	000	---	Нет никаких прав
1	001	--x	Только выполнение
2	010	-w-	Только запись
3	011	-wx	Только запись и выполнение
4	100	r--	Только чтение
5	101	r=x	Только чтение и выполнение
6	110	rw	Только чтение и запись
7	111	rwx	Полные права

Администратор может и должен индивидуально устанавливать каждому пользователю права на доступ к каждому каталогу и файлу.

Устанавливать и изменять права доступа пользователей к каталогам и файлам администратор может с помощью команды chmod. При этом он может использовать как восьмеричный, так и символьный виды задания прав доступа пользователей к каталогам и файлам. Опции, которые следует указывать после команды chmod для выполнения соответствующих действий, приведены в

табл. 13.10

Таблица 13.10

Установка администратором прав доступа пользователей к каталогам и файлам ОС Unix с помощью команды chmod

Опция команды chmod	Назначение команды chmod с данной опцией
+	Устанавливает право доступа
-	Отменяет право доступа
=	Присваивает весь набор прав доступа
U	Устанавливает права доступа к каталогу или файлу для пользователя, который создал его и владеет им
G	Устанавливает права доступа к каталогу или файлу для группы
O	Устанавливает права доступа к каталогу или файлу для других пользователей системы
A	Устанавливает права доступа к каталогу или файлу для владельца, группы и прочих пользователей

Для первоначальной установки права доступа к каталогу или файлу можно использовать команду chmod с опциями восьмеричного вида, приведенными в табл 13.9.

С помощью команды chmod 750 lab.cmd администратор системы устанавливает для файла с именем lab.cmd права доступа -rwxr-x--- согласно которым владелец файла имеет полные права доступа к этому файлу, пользователи группы могут только читать и выполнять этот файл, а другие пользователи не имеют никаких прав доступа.

Для изменения уже имеющиеся права доступа к каталогу или файлу также следует использовать команду chmod, но только с опциями символьного вида. Например, если администратору системы необходимо дать всем другим пользователям системы право на чтение файла lab.cmd, согласно табл 2.9 и 2.10, следует выполнить команду chmod o+r lab.cmd. В этом случае после

выполнения команды `ls -l lab.cmd` полная информации о файле `lab.cmd` будет иметь вид —`rwxr-xr-- 1 user1 group1 3500 Aug 22 18:55 lab.cmd`.

Ясно, что администратор изменил права на доступ к файлу `lab.cmd` с прав `-rwxr-x---` на права `-rwxr-xr--`.

Следует иметь в виду, что только администратор системы может выполнить следующие действия:

- изменить владельца каталога или файла с помощью команды `root`;
- изменить группу пользователей для каталога или файла с помощью команды `chgrp`. Чтобы для файла `lab.cmd` заменить текущую группу пользователей с именем `group1` на группу пользователей с именем `group2`, нужно выполнить команду `chgrp group2 lab.cmd`.

Поскольку довольно часто узким местом АСОИиУ является дисковая подсистема сервера, одной из задач администратора является оценка качества ее функционирования. Для этой цели следует использовать команду `instat` с ключом `-x` для вывода расширенной статистики. Команда имеет вид `% instat -x`. По этой команде на экран монитора выводятся параметры оценки работы дисковой подсистемы сервера, табл. 13.11.

Параметры оценки работы дисковой подсистемы сервера *Таблица 13.11*

Параметр	Описание
r/s	Количество операций чтения в секунду
kr/s	Количество прочитанных килобайт в секунду
w/s	Количество операций записи в секунду
Kw/s	Количество записанных килобайт в секунду
Wait	Среднее количество транзакций, ожидающих обслуживания
Actv	Количество запросов, обслуживаемых в настоящее время
Wsvs_t	Среднее время нахождения запроса в очереди (мс)
%w	Процент времени нахождения транзакций в очереди
%b	Процент времени активного обслуживания транзакций

Если производительность дисковой подсистемы сервера мала, то следует увеличить размер буферного кэша. Исходный размер буферного кэша можно определить с помощью следующей команды

```
# /usr/sbin/sysdef | grep bufhwm.
```

По умолчанию значение параметра bufhwm составляет 2 % размера ОП. Этот параметр определяет максимальный объем ОП, который может использовать буферный кэш. Рекомендуется устанавливать размер буферного кэша не более 20 % размеров ОП.

Сетевая ОС Unix имеет в своем составе группу программ, т. е. утилит, которые запускаются из командной строки и позволяют администратору эффективно решать задачи, связанные с работой сервера в сети. С помощью этих утилит он осуществляет диагностику работы протокола TCP/IP, который используется для организации передачи данных между любыми двумя узлами сети. Основные утилиты и их описание представлены в табл. 13.12.

*Таблица 13.12*

Утилиты для диагностики работы оборудования в сети по протоколу TCP/IP

Наименование утилиты	Описание
ping	Предназначена для проверки работоспособности сети и выдачи ответа со стороны того абонента, который указан в ней. Утилита имеет набор опций. Запросы посылаются заданное в утилите число раз либо по умолчанию до тех пор, пока пользователь не введет команду управления «DEL». После этого на экран монитора выводятся данные о работе канала связи. Если абонент отвечает, то сеть работает, а если не отвечает, то связи с ним нет
ifconfig	Предназначена для просмотра и управления параметрами сетевых интерфейсов в ОС Unix
traceroute	Позволяет выявить маршрутизаторы, через которые проходит IP-пакет на пути следования от узла источника к узлу назначения
route	Позволяет выполнять процесс конфигурирования сетевых маршрутных таблиц
netstat	Позволяет отобразить на экране монитора компьютера всю статистическую информацию по текущим соединениям по протоколу TCP/IP
TCPdump	Предназначена для перехвата сетевого трафика. Включает большой набор опций, позволяющих

	выбрать как объект перехвата, так и условия перехвата, например: какие пакеты перехватывать
ftp	Протокол передачи файлов осуществляет передачу файлов, а также управляет каталогами на удаленном компьютере

**Лекция 14. Администрирование сервера баз данных для организации защиты информации и обеспечения производительной и отказоустойчивой работы системы. Обслуживание и сопровождение СУБД Oracle и СУБД SQL Server.**

## 14.1 Основы администрирования систем управления базами данных

Администрирование систем управления базами данных (СУБД) предполагает наличие:

- пользователей, работающих с базами данных (БД);
- баз данных, с которыми работают пользователи;
- системы управления базами данных;
- сети, включающей аппаратно-программные средства, обеспечивающие взаимодействие пользователей с базами данных;
- обслуживающего персонала, осуществляющего эксплуатацию системы.

Работать с базами данных может только зарегистрированный пользователь, который обладает соответствующими правами.

СУБД имеет встроенную систему защиты, включающую несколько вложенных уровней: СУБД, база данных, объект базы данных.

Администрирование СУБД осуществляют следующие специалисты:

- системный администратор (System Administrator – SA),
- администратор баз данных (Data Base Administrator - DBA),
- администратор сети (Network Administrator - NA),
- разработчик приложений БД (Developer Data Base Application - DDBA)

Кроме этого следует отметить следующие категории пользователей баз данных: владелец базы данных, владелец объектов базы данных и пользователь, работающий с объектами базы данных.

Системный администратор – это специалист, в обязанности которого входит обеспечение производительной и отказоустойчивой работы

аппаратно-программных компонент, входящих в состав системы, и который решает следующие задачи:

- установка и конфигурирование ОС, обновлений для ОС и программ;
- установка и конфигурирование нового программного обеспечения;
- установка и настройка аппаратных и программных средств системы;
- установка и настройка рабочих параметров СУБД с целью снижения конкуренции запросов пользователей за используемые ресурсы;
- создание пользователей, работающих в системе;
- обеспечение требуемого режима работы пользователей с базами данных;
- предоставление пользователям адекватных прав доступа (разрешений), которые обеспечивают им требуемый уровень доступа к папкам, файлам и программам для выполнения порученной работы с базой данных согласно штатному расписанию;
- проведение резервного копирования данных;
- обеспечение конфиденциальности и безопасности данных в системе;
- .проведение мониторинга работы аппаратно-программных средств

Администратор баз данных – это специалист, который осуществляет выработку требований к базе данных, её логическое проектирование, физическую реализацию, эффективное использование и сопровождение, включая управление учётными записями пользователей базы данных и ее защиту от несанкционированного доступа.

Администратор баз данных решает следующие задачи:

- установка, обновление, сопровождение и эксплуатация баз данных;
- настройка рабочих параметров баз данных;
- резервное копирование и восстановление баз данных;
- оптимизация производительности баз данных за счет распределения баз данных по дискам с целью предотвращения конкуренции между запросами к дисковой памяти и уменьшения времени доступа к дисковой памяти;
- обеспечение целостности баз данных;

- обеспечение требуемого времени выполнения запросов пользователей к базе данных за счет своевременного выполнения транзакций.

Транзакция – это логический модуль, который состоит из набора изменений (вставок, обновлений, удалений) базы данных, при этом в базе данных фиксируются либо все изменения, задаваемые в транзакции, либо ни одно из них. Распределенная транзакция – это транзакция, которая предусматривает внесение изменений в несколько баз данных.

Следует отметить следующие четыре важных свойства транзакции, которые объединены в аббревиатуру ACID (или АСИД):

1. Atomicity (Атомарность или неделимость). Транзакция выполняется как атомарная операция: либо выполняется вся транзакция целиком, либо она целиком не выполняется.
2. Consistency (Согласованность). Транзакция переводит базу данных из одного согласованного (целостного) состояния в другое согласованное (целостное) состояние.
3. Isolation (Изоляция). Транзакции разных пользователей не должны мешать друг другу.
4. Durability (Долговечность или устойчивость) Если транзакция выполнена, то происходит фиксация транзакции, означающая, что результаты ее работы должны сохраниться в базе данных, даже в случае возможного последующего сбоя в работе системы.

Одной из базовых задач администратора баз данных является резервное копирование данных, обеспечивающее надежное функционирование баз данных. Обычно администраторы баз данных используют следующие виды резервного копирования:

- полное резервное копирование, которое подразумевает копирование всей базы данных, производится обычно один раз в неделю;
- дифференцированное резервное копирование, которое предназначено для записи всех изменений, произошедших в базе данных после выполнения

последнего полного резервного копирования, производится обычно один или два раза в день.

Администратор вычислительной сети – это специалист, отвечающий за работу сети, объединяющей компоненты АСОИиУ в единую систему.

Администратор вычислительной сети решает следующие задачи:

- установка, конфигурирование и поддержка в рабочем состоянии сетевого оборудования;
- назначение сетевых адресов устройствам сети;
- разбиение сети на отдельные подсети с целью увеличения общей производительности работы системы;
- контроль сетевого трафика между узами сети с целью выявления узких мест сети и их последующего устранения;
- настройка рабочих параметров сетевого оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов), выбор и настройка рабочих параметров протоколов передачи данных с целью увеличения производительности, надежности и безопасности передачи информации по сети.

Разработчик приложений баз данных – это специалист, который создает программные продукты для использования их с целью обеспечения эффективной работы пользователей с базами данных, Он осуществляет

- сопровождение приложений баз данных;
- выявление и корректное исправление ошибок, обнаруженных в процессе работы приложений;
- настройку приложений на эффективный режим работы с базами данных.

Обычно в процессе эксплуатации АСОИиУ, администратор системы должен взаимодействовать с администратором баз данных при определении необходимых системных ресурсов и их количественного состава, а администратор баз данных взаимодействовать с администратором сети для обеспечения эффективного режима функционирования баз данных в сети и

надежного обмена информацией между базами данных и пользователями сети. В то же время разработчик приложений должен взаимодействовать с администратором баз данных с целью настройки приложений на более эффективный режим работы с базами данных.

Кроме этого, все эти специалисты должны взаимодействовать с администратором сети, чтобы совместно находить варианты минимизации временных задержек при передаче данных по сети, а также способы устранения узких мест сети.

Например, если СУБД будет очень интенсивно использовать оперативную память и администратор базы данных установит слишком большой размер системной глобальной области (System Global Area-SGA) для СУБД, то производительность базы данных увеличится, а производительность системы может снизиться. С другой стороны, если администратор системы установит область SGA слишком малой, система будет работать хорошо, но уменьшится производительность базы данных.

Поэтому для оптимального функционирования компонентов и ресурсов системы, администраторы отдельных направлений должны постоянно и тесно взаимодействовать между собой. Особенno это касается администратора системы и администратора баз данных, которые, как правило, должны совместно решать широкий комплекс вопросов

- выбор СУБД с учетом требований пользователей и сетевой ОС;
  - концептуальное, логическое и физическое проектирование базы данных;
  - приемку базы данных в опытную и промышленную эксплуатацию;
  - обеспечение физической и логической целостности базы данных;
  - тестирование и мониторинг базы данных;
- настройку рабочих параметров СУБД и БД в процессе эксплуатации;
- сбор статистических данных о работе БД и их анализ;
  - восстановление базы данных в случае отказов и сбоев;
  - диагностику и устранение ошибок в работе СУБД и базы данных;
  - копирование и архивирование базы данных;

- выбор стратегии реорганизации и развития базы данных.

Следует иметь в виду, что в АСОИиУ, при числе пользователей не более 25 человек, как правило, все функции администрирования выполняет один специалист.

Для организации эффективной, производительной и надежной работы системы рекомендуется размещать ее основные программные компоненты: ядро системы, файлы баз данных, файлы журнала транзакций на отказоустойчивых дисковых массивах, учитывая следующие рекомендации:

- файлы сетевой ОС и ядро СУБД следует размещать только на массивах уровня RAID-1, чтобы защитить системные данные;
- файлы базы данных и индексные таблицы - на массивах уровня RAID-5, чтобы обеспечить отличную скорость чтения данных и хорошую отказоустойчивость;
- временные файлы – на массивах уровня RAID-0, чтобы обеспечить отличную скорость чтения и записи данных;
- файлы журнала транзакций – на массивах уровня RAID-1, чтобы обеспечить отличную отказоустойчивость и хорошую скорость чтения и записи данных.

## **14.2 Выбор СУБД**

Для проведения сравнительной оценки выбора СУБД при создании АСОИиУ следует учитывать следующие группы критериев:

- функциональные возможности СУБД:
  - независимость от аппаратуры и ПО, с которым работает СУБД;
  - масштабируемость, т. е. возможность увеличения числа пользователей и объема хранимых данных;
  - набор средств, используемых при администрировании;
- контроль работы системы:
  - контроль и управление использованием оперативной и дисковой памятью сервера при работе с базой данных;

- возможность автоматической настройки системы на максимальную производительность;
- наличие средств выявления узких мест функционирования системы;
- производительность СУБД:
  - рейтинг производительности СУБД с учетом аппаратных средств;
  - возможность оптимизации выполнения запросов;
  - возможность использования параллельной архитектуры;
- надежность СУБД:
  - восстановление системы после сбоев и отказов;
  - резервное копирование данных;
  - возможности режима «откат транзакций»;
  - многоуровневая система защиты данных;
- требования к рабочей среде СУБД:
  - поддерживаемые аппаратные средства и требования к оборудованию;
  - типы ОС, под управлением которых способна работать СУБД;
- организационно-экономическая эффективность СУБД:
  - качество и полнота документации;
  - уровень распространения;
  - поддержка производителя СУБД;
  - стоимость приобретения СУБД;
  - стоимость эксплуатации СУБД.

При выборе СУБД также следует учитывать уровень квалификации пользователей и обслуживающего персонала.

Сравнительный анализ ряда промышленных СУБД, с учетом приведенных критериев, показывает, что наибольшее распространение при создании АСОИиУ получили СУБД SQL Server (SQL Server 2005 , SQL Server 2008) и СУБД Oracle. (Oracle 9 g, Oracle 10 g, Oracle 11g)

### **14.3 Администрирование СУБД SQL Server**

Администрирование СУБД SQL Server включает: установку (инсталляцию) СУБД, создание пользователей и задание режима их работы с базой данных, настройку рабочих параметров СУБД и базы данных для обеспечения эффективного функционирования системы.

Инсталляция СУБД SQL Server предусматривает: установку СУБД, базы данных, клиентской части, а также задание их рабочих параметров, например, максимального числа подключенных пользователей, директории для хранения журналов транзакций и сообщений и т. д..

СУБД SQL Server имеет управляющую консоль (Microsoft Management Console), представляющую собой инструмент для организации эффективной работы администратора системы и администратора баз данных и ориентированный на упрощение процесса администрирования.

СУБД SQL Server имеет набор утилит, позволяющих эффективно выполнять большое число функций администрирования СУБД и базы данных. Приведем краткое описание и назначение этих утилит.

Утилита Enterprise Manager — основной инструмент для проведения администрирования СУБД, позволяет осуществлять управление базой данных, выполнять резервное копирование и восстанавливать базы данных, а также проводить репликацию и поддерживать безопасность базы данных на требуемом уровне. Утилита выполняется на компьютере, где установлена СУБД, но также поддерживает управление с удаленного компьютера пользователя. Эта утилита позволяет просматривать и управлять различными компонентами СУБД, представляя все объекты в виде иерархического дерева. Можно не только просматривать объекты, но и управлять конфигурацией сервера. Любое действие над объектом можно выполнить с помощью контекстного меню.

Утилита Distributed Transaction Coordinator управляет распределенными транзакциями, каждая из которых может обращаться к нескольким базам данных, и обеспечивает их фиксацию и откат.

Утилита Query Analyzer представляет собой анализатор запросов и позволяет выполнять SQL-инструкции в интерактивном режиме, а также анализировать выполнение запросов и просматривать статистику плана выполнения запроса.

Утилита SQL Profiler предназначена для сбора и анализа сведений о выполнении запросов, а также трассировки событий, связанных с функционированием сервера базы данных. Утилита регистрирует ошибки и все основные действия над объектами базы данных.

Утилита SQL Performance Monitor предназначена для фиксации текущего состояния сервера базы данных и содержит следующие параметры его работы за последние три секунды:

- число инструкций, выполненных за каждую секунду;
- число страниц, считанных и записанных за каждую секунду;
- число пользователей, подключенных к серверу.

Утилита Data base Consistency Checker предназначена для периодической проверки логической и физической целостности базы данных.

Утилита Bulk Copy Programm предназначена для импорта и экспорта данных между таблицами SQL Server и текстовыми файлами.

Утилита Makеріре предназначена для диагностики соединения клиентов с сервером.

Для организации экспорта и импорта данных в базу данных в составе СУБД имеется служба Data Transformation Services.

СУБД SQL Server имеет встроенную в систему полную справочную документацию и руководство по администрированию сервера базы данных. СУБД имеет также средство создания ER-диаграмм, которое позволяет просматривать и модифицировать структуру таблиц базы данных и их связи, строить диаграммы сущность — связь, но не предназначена для проектирования баз данных. Средство создания ER-диаграмм вызывается и запускается из утилиты Enterprise Manager.

СУБД SQL Server имеет встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к данным, которые противостоят таким опасностям, как похищение и фальсификация данных, утрата целостности данных, потеря доступности к данным, находящимся на сервере, и обеспечивают конфиденциальность данных.

Встроенные в СУБД средства мониторинга позволяют администратору баз данных собирать следующую статистику:

- число операций ввода-вывода в единицу времени;
- число соединений, установленных в течение работы СУБД;
- число транзакций в единицу времени;
- число команд процессора, приходящихся на один запрос;
- число команд ввода-вывода, приходящихся на запрос.

По результатам статистических данных администратор может определять «узкие места» и для их ликвидации изменять рабочие параметры СУБД.

Для оптимизации работы СУБД SQL Server администратор имеет возможность настраивать параметры процессора, оперативной памяти и базы данных сервера, а также параметры базы данных клиента, интерфейса пользователя и ядра SQL-сервера.

Возможны два варианта настройки параметров СУБД SQL Server:

- ручная настройка, которая выполняется с помощью утилиты Enterprise Manager. После ее запуска в появившемся окне следует выбрать вкладку «Свойства», а затем в новом открывшемся окне «Конфигурация» следует выбрать ту вкладку, которая соответствует группе рабочих параметров, подлежащих настройке;
- автоматическая настройка, которая выполняется с помощью системной процедуры, имеющей следующий вид: `sp_configure` (имя параметра настройки), (значение, присваиваемое этому параметру).

Значения всех параметров настройки СУБД SQL Server находятся в системной таблице `sysconfigure`.

Для внесения изменений в действие необходимо выполнить команду RECONFIGURE с параметром WITH OVERRIDE, который следует указывать только в том случае, когда системному параметру присваивается значение «единица». Наличие параметра WITH OVERRIDE обеспечивает дополнительный уровень защиты и позволяет убедиться в том, что администратор действительно хочет изменить значение соответствующего системного параметра.

Выделяют следующие параметры настройки СУБД SQL Server.

- параметры настройки процессора сервера:
  - приоритет для процессора (priority) при обработке запросов СУБД;
  - максимальное число рабочих потоков СУБД (max worker threads);
  - пороговое время на выполнение запроса в секундах (cost threshold for parallelism), по истечении которого осуществляется переход к параллельному выполнению запросов;
    - число потоков для параллельного выполнения запросов (max degree of parallelism);
    - максимальное число потоков (max worker threads);
    - число процессоров, параллельно выполняющих план (affinity mask);
- параметры настройки оперативной памяти сервера:
  - максимальный объем памяти для SQL-сервера (max server memory);
  - минимальный объем памяти для SQL-сервера (min server memory);
  - минимальный объем памяти, отводимой на один запрос (min memory per query);
- параметры настройки базы данных сервера:
  - время сохранения резервной копии (дни) (media retention);
  - момент создания очередной контрольной точки (recovery interval);
  - число блокировок, поддерживаемых одновременно (Locks);
- параметры настройки базы данных клиента:
  - минимальный объем базы данных клиента в килобайтах (data file grow);

- максимальный прирост базы данных клиента в процентах (data file grow by percent);
  - максимальный размер журнала транзакций в килобайтах (log file grow);
  - максимальный прирост журнала транзакций в процентах (log file grow by percent);
- параметры настройки интерфейса пользователя:
  - максимальное число пользовательских процессов, которые могут одновременно подключаться к серверу (user connections);
  - максимальное время выполнения удаленного запроса (remote query timeout);
    - время ожидания регистрации на сервере до завершения попытки (remote login timeout);
  - параметры настройки ядра SQL-сервера;
    - максимальное время выполнения запроса на сервере в секундах (query governor cost limit);
      - максимальное число одновременно открытых объектов из баз (open objects);
      - размер сетевого пакета в килобайтах (network packet size).

Поясним особенности настройки наиболее важных рабочих параметров СУБД SQL Server и дадим рекомендации по их конфигурированию.

Настройка рабочих параметров СУБД SQL Server осуществляется с помощью следующей процедуры:

```
sp_configure <параметр настройки> <значение параметра настройки>.
```

### **Конфигурирование рабочих параметров процессора СУБД SQL Server**

**Параметр priority boost** – устанавливает приоритет обработки запросов СУБД. Если этому параметру присвоено значение 1, то запросы SQL Server будут выполняться в системе Windows под наивысшим приоритетом.

Присвоение ей высшего приоритета может вызвать проблемы при запуске на сервере других приложений Windows. Значение этого параметра рекомендуется устанавливать равным 1 только для серверов, непосредственно выделенных под СУБД SQL Server.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 1.
- Значение по умолчанию: 0.

**Параметр max worker threads** – устанавливает максимальное число рабочих потоков вычислений, которые система SQL Server сможет использовать. Если установленное значение параметра превосходит число существующих соединений пользователей, для каждого соединения организуется собственный поток. В противном случае пользователи применяют общий пул рабочих потоков.

- Минимальное значение: 32.
- Максимальное значение: 32 767.
- Значение по умолчанию: 255.

### **Конфигурирование рабочих параметров ОЗУ СУБД SQL Server**

**Параметр max server memory** - позволяет запретить использование СУБД SQL Server объема оперативной памяти, превышающей указанное значение. Следует оставить значение параметра заданное по умолчанию, если хотите, чтобы СУБД SQL Server динамически захватывала и освобождала память. Если хотите, чтобы постоянно использовался заданный фиксированный объем памяти, то следует задать одинаковые значения для этого параметра и параметра min server memory.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 2 147 483 647.
- Значение по умолчанию: 2 147 483 647.

**Параметр min server memory** - обеспечивает использование системой SQL Server объема оперативной памяти не ниже указанного значения. Для организации работы SQL Server с заданным фиксированным объемом памяти следует присвоить параметрам max server memory и min server memory одинаковые значения.

Установка минимального значения памяти для размещения СУБД позволяет избежать уменьшения производительности сервера при захвате памяти другими приложениями.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 2 147 483 647.
- Значение по умолчанию: 0.

**Параметр min memory per query** - позволяет установить минимальный объем памяти, выделяемой для выполнения запроса. Увеличение его значения может существенно повысить скорость обработки запросов, включающих выполнение сортировки или хеширования.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 2 147 483 647.
- Значение по умолчанию: 1 024.

### **Конфигурирование рабочих параметров базы данных СУБД SQL Server**

**Параметр media retention** - устанавливает число дней хранения каждой созданной резервной копии системы. По истечении указанного периода данная копия может быть перезаписана. Если будет сделана попытка перезаписать носитель раньше, то система выведет соответствующее предупреждающее сообщение.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 365.
- Значение по умолчанию: 0.

### **Конфигурирование рабочих параметров клиентской базы данных СУБД SQL Server**

**Параметр Data file grow** – устанавливает минимальный размер клиентской базы данных в килобайтах

- Минимальное значение: 0 .
- Максимальное значение: 500
- Значение по умолчанию: 3

**Параметр Data file grow by percent** – устанавливает максимальный прирост клиентской базы данных в процентах

- Минимальное значение: 1.
- Максимальное значение: 100
- Значение по умолчанию: 10

**Параметр Unrestricted data file grow** – устанавливает запрет на прирост клиентской базы данных, если параметр равен нулю.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 1
- Значение по умолчанию: 0

## **Конфигурирование рабочих параметров пользовательского соединения СУБД SQL Server**

**Параметр user connections** - позволяет установить максимальное количество пользовательских процессов, которые могут одновременно подключиться к серверу. Если значение параметра равно нулю, то ограничений на количество подключений пользователей нет. Если максимальное количество соединений пользователей будет превышено, то система выдаст сообщение об ошибке и новое соединение установить будет невозможно до тех пор, пока не освободится одно из уже существующих.

Не рекомендуется устанавливать значение этого параметра слишком, поскольку на каждое соединение пользователя заранее выделяется около 12 Кбайт оперативной памяти независимо от того, установлено оно или нет. Значение параметра следует установить равным максимальному ожидаемому числу пользователей, чтобы не использовать лишнюю память и не создавать неудобства пользователям.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 32 767.
- Значение по умолчанию: 0.

## **Конфигурирование рабочих параметров ядра СУБД SQL Server**

**Параметр network packet size** - позволяет установить размер пакета данных, передаваемых по сети. Производительность сети может быть увеличена за счет увеличения размеров сетевых пакетов, формируемых в системе SQL Server. Значение параметра 4 096 байт, устанавливаемое по умолчанию, вполне приемлемо для большинства приложений. Изменять значение размера пакета следует очень осторожно, при этом каждый раз проверять, действительно ли достигнуто увеличение производительности.

Рекомендуется также устанавливать размер пакета кратным размеру пакета передаваемого в сети, чтобы сократить время на его фрагментацию.

- \* Минимальное значение: 512.
- \* Максимальное значение: 65 532.
- \* Значение по умолчанию: 4 096.

**Параметр query governor cost limit** - позволяет установить максимальную продолжительность времени выполнения запроса в секундах на сервере. По умолчанию параметру присваивается значение 0, означающее отсутствие ограничений.

- Минимальное значение: 0.
- Максимальное значение: 2 147 483 647.
- Значение по умолчанию: 0.

При изменении параметров настройки СУБД SQL Server нужно соблюдать следующие правила:

- обязательно сохранить прежние значения изменяемых параметров СУБД;
- параметры, подлежащие изменению, следует устанавливать поочередно, желательно по одному, но не более трех одновременно, чтобы определить влияние изменения каждого из параметров на производительность СУБД;
- численные значения параметров, подлежащих изменению, не должны очень резко отличаться от прежних значений, их следует изменять в небольших пределах и за несколько циклов.

#### 14.4 Администрирование СУБД Oracle

Среди основных свойств СУБД Oracle следует отметить следующие:

- надежность;
- возможность разбиения крупных баз данных на разделы, что дает возможность эффективно управлять гигантскими гигабайтными базами;
- наличие универсальных средств защиты информации;
- наличие эффективных методов обработки запросов;
- возможность распараллеливание операций в запросе;
- наличие широкого набора средств администрирования.

Инсталляция СУБД Oracle осуществляется запуском файла INIT.ORA, в котором администратор системы и администратор баз данных должны установить значения целого ряда параметров для настройки СУБД и базы

данных на требуемый режим работы. К числу основных параметров настройки следует отнести следующие:

**DB\_NAME <имя базы данных>** - для задания имени базы данных следует использовать символы алфавита, цифры, символы подчеркивания, знак диеза и доллара, применение всех остальных символов недопустимо.

**DB\_FILES <значение>** - задает максимальное число файлов базы данных, которые могут быть открыты во время работы системы, рекомендуется установить значение параметра не менее 100.

**DB\_BLOCK\_BUFFERS <значение>** - задает суммарное количество блоков для буферного кэша. Умножив этот параметр на параметр

**DB\_BLOCK\_SIZE**, получим размер области буферного кэша в байтах .Эта величина вместе с величинами, указанными в **SHARED\_POOL\_SIZE** и **LOG\_BUFFER** не должна превышать 50% ОЗУ сервера

**DB\_BLOCK\_SIZE <значение>** - задает размер блока базы данных, который рекомендуется делать кратным размеру блока ОС и установить значение 4096 байт или 8192 Кбайт. Следует помнить, чтобы изменить размер блока базы данных, следует удалить всю существующую базу данных, а затем создать ее заново.

**LOG\_BUFFERS <значение>** - задает размер буферов для журнала восстановления, расположенного в системной глобальной области, рекомендуется установить значение параметра кратным значению параметра **DB\_BLOCK\_SIZE**, но не менее 1 Мбайт.

**SORT\_AREA\_SIZE <значение>** - задает размер области сортировки (в байтах). Эта область предназначена для выполнения команды **create index** и выполнения запросов с выражениями **order by** и **group by**. По умолчанию устанавливается значение параметра 65535 байт, т. е. 64 Кбайт, которое, как показывает практика, явно недостаточно. Рекомендуется установить значение параметра кратным 64 Кбайт, но в пределах от 131072 байт , т .е. 128 Кбайт до 524288 байт, т. е. 512 Кбайт.

**OPEN\_CURSORS <значение>** - задает максимальное количество курсоров, которые могут быть открыты в одном сеансе связи пользователя с базой данных, по умолчанию значение параметра 50, рекомендуется увеличить значение параметра, но установить значение параметра не более 250.

**PROCESSES <значение>** - определяет максимальное количество процессов, которое одновременно может подключаться к базе данных, рекомендуется установить значение параметра не менее 200.

**SESSIONS <значение>** - задает максимальное количество одновременных сеансов работы пользователей с базой данных, рекомендуется оставить значение по умолчанию 115.

**TIMED\_STATISTICS <значение>** - задает режим сбора статистики, рекомендуется установить значение TRUE для сбора статистики при отладке базы данных

**JOB\_QUEUE\_INTERVAL <значение>** - задает интервал времени в секундах неудачной попытки репликации базы данных. Чтобы не загружать сервер, рекомендуется установить значение параметра в границах не менее 600 (10 мин) , но не более 3600 (1 час).

**DB\_FILE\_MULTIBLOCK\_READ\_COUNT <значение>** - задает максимальное количество блоков, считываемых в одной операции ввода-вывода в ходе последовательного чтения данных .Значения параметра не должно превышать значения, установленного в операционной системе, и не должно превышать значения DB\_BLOCK\_BUFFERS/ 4 , которое установлено ранее.

**TRANSACTION\_PER\_ROLLBACK\_SEGMENTS <значение>** - задает максимальное количество транзакций, которые могут использовать один сегмент отката одновременно, рекомендуется оставить значение по умолчанию.

**LOG\_SIMULTANEOUS\_COPIES <значение>** - задает максимальное количество защелок копирования буферов восстановления, доступных для

одновременной записи входов журнала, рекомендуется оставить значение по умолчанию

LOG\_CHECKPOINT\_TIMEOUT <значение> - задает время между выполнением контрольных точек, рекомендуется оставить значение по умолчанию, равное 0.

OPTIMIZER\_MODE <тип оптимизатора запросов>- задает тип оптимизатора выполнения запросов (плана выполнения запросов), который будет использован при работе СУБД.

Рекомендуется использовать тип <CHOOSE> - оптимизатор по стоимости, как наиболее приемлемый с экономической точки зрения.

Можно устанавливать и использовать другие оптимизаторы запросов: <ROLE> -продукционный оптимизатор, <FIRST\_ROWS> - оптимизатор увеличивающий производительность выполнения запроса, <ALL\_ROWS> - оптимизатор сокращающий общее время выполнения запроса.

PRE\_PAGE\_SGA <значение> - задает режим страничного обмена с системной глобальной областью памяти. Рекомендуется установить значение <Yes> , что заставляет СУБД Oracle переносить все страницы системной глобальной области в память и тем самым увеличивать производительность работы системы.

SHARED\_POOL\_SIZE <значение> - задает размер области памяти, в которой содержатся совместно используемые курсоры и хранимые процедуры SQL. Для производительной работы системы рекомендуется установить значение параметра не менее 30 Мбайт.

Администратору баз данных Oracle также рекомендуется использовать программу Automatic Shared Memory Management для конфигурации рабочих параметров с целью уменьшения дисковых операций чтений, сортировки и перестройки Особого внимания заслуживает параметр: SGA\_MAX\_SIZE <значение>, который задает в процентах при установке системы объем оперативной памяти, доступный базе данных, рекомендуется устанавливать значение в пределах 60-80%.

В системе может быть несколько баз данных, но каждая из них должна иметь свое имя.

После установки системы и создания базы данных администратор баз данных создает для каждой базы данных пользователей (учетные записи пользователей), используя команды:

```
CREATE USER <имя пользователя>
    IDENTIFIED by <пароль>
```

Учетная запись пользователя включает: имя пользователя; пароль доступа к системе; размер табличного пространства, в котором пользователь может создавать объекты базы данных; привилегии и т. д.

Администратор баз данных должен дать каждому пользователю необходимые привилегии системного и объектного уровней, позволяющие пользователю использовать команды СУБД и работать с объектами базы данных, создавать и изменять их.

Привилегии системного уровня, которых более 80, позволяют пользователю в своей работе использовать определенные команды СУБД SQL server, а привилегии объектного уровня позволяют работать с объектами базы данных и выполнять с ними соответствующие действия

Следует иметь в виду, что пока пользователь не получит по меньшей мере одну привилегию системного уровня, он не сможет работать с базой данных. Основная привилегия системного уровня, которую должна иметь учетная запись каждого пользователя, это CREATE SESSION – возможность создания сеанса связи пользователя с базой данных;

Для создания процедур и создания таблиц в составе базы данных, пользователь должен иметь соответственно следующие привилегии системного уровня: CREATE PROCEDURE, CREATE TABLE

Для предоставления пользователю привилегий системного уровня администратор базы данных использует команду GRANT, указывая при этом название привилегии и имя пользователя, которому она предоставляется.

Для предоставления какой-либо привилегии системного уровня всем пользователям базы данных (существующим и создаваемым в будущем), вместо имени конкретного пользователя следует указать слово <PUBLIC>.

К основным привилегиям объектного уровня, которые администратор базы данных может предоставить пользователю, следует отнести следующие:

ALL- предоставление всех привилегий объектного уровня;

ALTER – изменять таблицы;

DELETE – удалять из таблицы строки;

EXECUTE – вызывать процедуры обмена;

INDEX – создавать индексы на таблицах владельца;

INSERT- вставлять строки в таблицу;

SELECT – делать запрос к данным таблицы базы данных;

REFERENCES – обращаться к объектам другого пользователя;

UPDATE – обновлять строки в таблице.

Для предоставления пользователю привилегии объектного уровня администратор базы данных использует команду GRANT, указывая при этом название привилегии объектного уровня и имя пользователя, которому она предоставляется.

Для изъятия у пользователя привилегии системного (или объектного) уровня администратор базы данных использует команду REVOKE, указывая при этом название изымаемой привилегии и имя пользователя, у которого она изымается.

Несколько привилегий одного уровня администратор базы данных может объединить в роли. Роли – это совокупность привилегий системного и объектного уровней, которые были сгруппированы администратором базы данных под одним именем, чтобы существенно упростить процесс предоставления и отмены этих привилегий у пользователей. Для создания роли используется команда: CREATE ROLE <имя роли>, а для удаления роли команда: DROP ROLE <имя роли>. Для предоставления пользователю

или сразу нескольким пользователям одинаковых ролей (набора одинаковых привилегий) используется команда GRANT.

Для смены пароля пользователя, размера заданного по умолчанию табличного пространства и квоты памяти, используется следующая команда: ALTER USER <имя пользователя>.

IDENTIFIED by <пароль>

**Пример 3.1** Создайте пользователей us1, us2, us3 соответственно с паролями привет1, привет2, привет3 и предоставьте каждому из них по три привилегии системного уровня

```
Решение. SQL> CREAFFE USER us1
                  IDENTIFIED by привет1
CREAFFE USER us2
                  IDENTIFIED by привет2
CREAFFE USER us3
                  IDENTIFIED by привет3
SQL> GRANT CREAFFE SESSION,
          CREATE TABLE,
          CREATE PROCEDURE,
          TO us1, us2, us3.
```

Для выявления узких мест системы с целью уменьшения времени реакции системы на запросы пользователей и увеличения производительности работы, администратору системы и администратору баз данных следует использовать программу Oracle Sever Manager, которая входит в состав программного обеспечения СУБД и является ценным инструментальным средством, способствующим поиску узких мест в базе данных. В графическом режиме программа поддерживает мониторы: канала связи; планировщика; ввода-вывода файлов; защелки; кэша библиотеки; блокировки; процесса; очереди; отката; сеанса; совместно используемого сервера; области SQL; системного ввода-вывода; системной статистики; доступа к таблицам; табличного пространства. Эти мониторы довольно просты в использовании, а процесс их запуска почти идентичен.

Программа Oracle Server Manager позволяет получить статистические отчеты об использовании файлов базы данных и оценить следующие параметры:

- уровень конкуренции за использование глобальной системной области памяти;
- среднее время доступа к дискам;
- среднее время работы центрального процессора;
- уровень использования ресурсов базы данных, таблиц, индексов и т. д..

База данных Oracle содержит большой набор динамических таблиц, которые помогают администратору базы данных оценить производительность работы основных компонент системы. Рассмотрим назначение некоторых основных таблиц:

- таблица VSSESSION\_WAIT содержит информацию, помогающую контролировать настройки базы данных и выявить проблемы с центральным процессором, памятью, дисками, файлами, а также проблемы конкуренции за ресурсы базы данных, оценить задержки к процессору, памяти, дискам;
- таблица VSDATAFILE содержит информацию, помогающую контролировать настройки дискового ввода-вывода базы данных, однако она доступны только пользователю SYS и любому пользователю, которому предоставлена привилегия SELECT ANY TABLE.
- таблица VSWAITSTAT содержит информацию, позволяющую контролировать конкуренцию за сегменты отката. Сегменты отката выполняют важную роль по хранению всей информации, необходимой для отмены транзакции до ввода на диск всех обновлений. Поскольку сегменты отката должны хранить всю эту информацию, они устанавливаются по размеру в соответствии с типичными транзакциями, которые имеют место в базе данных.

В табл. 14.1 приведены значения числа сегментов отката, которые рекомендуется иметь для базы данных Oracle, в зависимости от числа одновременно происходящих транзакций.

Таблица 14.1

## Выбор числа сегментов отката для базы данных Oracle

Число одновременно происходящих транзакций	Рекомендуемое количество сегментов отката
1-16	4
17-32	8
33 и более	12

Важной частью базы данных, кроме сегментов отката, являются журналы восстановления.. В них фиксируются все изменения данных, которые могут использоваться для восстановления базы данных, если разрушится либо она, либо вся система Конкуренция за журналы восстановления очень редко приводит к потере производительности, хотя такая возможность существует.

Для того, чтобы процесс мог выполнить запись в буферы журнала восстановления, он должен приобрести *защелку*, которая представляет собой метку-заполнитель в памяти. Как только защелка приобретена, оператор языка SQL, выполняемый процессом, записывается в журнал восстановления, а затем выполняется. Если транзакция завершается успешно, то буфер журнала восстановления записывается на диск. Если процесс не может получить защелку, он должен ожидать небольшое время.

База данных Oracle должна иметь два или более файлов журнала восстановления. По мере заполнения буфера журнала восстановления он выводится в один из файлов журнала восстановления. Как только файл журнала восстановления будет заполнен, буфер журнала начинает записывать в другой файл журнал. Если существуют несколько файлов журнала, то база данных циклически обращается к каждому из них, прежде чем возвратится к первому файлу журнала восстановления.

Рекомендуется использовать такой вариант организации журнала восстановления, при котором имеются два файла журнала восстановления, распределенные по двум отдельных дискам, которые не содержат других файлов базы данных. Записи архивных журналов следует разместить на третьем диске. Важно, чтобы не было конкуренции между запросами к файлам журнала восстановления и файлам базы данных.

Поэтому следует соблюдать следующие два правила для организации работы журнала восстановления:

- не рекомендуется хранить два последовательных файла журнала восстановления на одном и том же диске,
- число файлов журнала восстановления должно быть кратным числу дисков, используемых для их хранения, с целью выравнивания загрузки дисков

Особое внимание следует уделить организации работы системной глобальной области (System Global Area- SGA) памяти СУБД Oracle.

Рекомендуется системную глобальную область памяти СУБД Oracle полностью размещать в оперативной памяти, чтобы обеспечить оптимальную производительность всей системы. Если же всю область SGA не удается разместить в оперативной памяти системы и часть SGA будет размещена на диск, то база данных будет работать менее эффективно, чем это возможно. Если установить в файле init.ora параметр PRE\_PAGE\_SGA = YES, то можно автоматически считывать всю область SGA в оперативную память при запуске базы данных. Уменьшение размера области SGA, как правило, приводит к снижению производительности.

Чтобы знать, сколько оперативной памяти распределено для области SGA, можно воспользоваться следующей командой:

```
SVRMGR> SHO W SGA
```

Системная глобальная область памяти состоит из четырех частей: буферный кэш базы данных, буфер журнала восстановления, совместно используемый пул и курсоры.

Буферный кэш базы данных – это область памяти, которая обеспечивает хранение блоков данных, считанных с диска и которые наиболее часто используются. Он также хранит все изменения, которые еще не были записаны на диск.

Параметр DB\_BLOCK\_SIZE файла INIT.ORA определяет размер буферов баз данных при создании базы данных, а параметр DB\_BLOCK\_BUFFERS файла

INIT.ORA определяет число буферов баз данных. Полученное произведение значений этих параметров представляет собой общий объем памяти, который занимает буферный кэш базы данных.

Буфер журнала восстановления - это область памяти, в которой хранится вся информация восстановления перед ее записью в файлы журнала восстановления. Этим размером управляет значение параметра LOG\_BUFFER файла INIT.ORA, который задается в байтах и должен быть кратным параметру DB\_BLOCK\_SIZE. Таблица SYS.VSSYSSTAT содержит статистические данные о работе буфера журнала восстановления

Для устранения конкуренции за буфер журнала восстановления следует увеличить значение параметра LOG\_BUFFER в файле INIT.ORA

Совместно используемый пул - это область памяти в SGA, отведенная для областей SQL, для пакетов и процедур PL/SQL, а также для информации блокировки, словаря данных и кэша библиотеки. Она содержит три области:

- информация кэша библиотеки;
- информация кэша словаря;
- информация сеанса.

Размер совместно используемого пула определяется значением параметра SHARED\_POOL\_SIZE файла INIT.ORA и измеряется в байтах

Курсыры — это дескрипторы или указатели на область SQL в области SGA. Чем больше курсоров будет открыто для сеанса, тем больше потребуется памяти для этого сеанса, что в свою очередь означает более высокие требования к памяти, предъявляемые приложением. Если открыто слишком много курсоров, то Oracle может начать выгружать информацию из совместно используемого пула, пытаясь отвести больший объем памяти для курсоров.

При задании курсоров следует соблюдать следующие принципы:

- по возможности явно открывайте курсор;
- если нет недостатка в памяти, не закрывайте курсор при условии, что он будет использоваться снова;
- явно закрывайте курсор, полностью закончив с ним работу;
- ограничивайте число одновременно открытых курсоров с целью ограничения требований к памяти.

Следует иметь в виду, что база данных очень интенсивно использует дисковый ввод-вывод, поскольку большинство операций связано с чтением информации с дисков и записью на них для сохранения или выборки данных.

При установке и настройке файлов базы данных, с целью увеличения производительности работы дисковой подсистемы, следует соблюдать следующие правила:

- создавать отдельные табличные пространства для таблиц и индексов;
- размещать таблицы и индексы на разных физических дисках;
- хранить журналы восстановления и сегменты отката на разных дисках;
- помещать программы Oracle и файлы данных базы данных на разные диски;
- распределять физические диски между несколькими дисковыми контроллерами для обеспечения наилучшей производительности дисков; ;
- не устанавливать пакеты программ других разработчиков на диски с данными Oracle.

**Лекция 15. Организация информационной безопасности АСОИиУ. Оценка степени компьютерных угроз и уязвимости ресурсов АСОИиУ. Принципы формирования политики информационной безопасности и организации многоуровневой защиты информации в АСОИиУ. Правила организации парольной системы защиты информации на сервере АСОИиУ**

### **15.1 Правовое обеспечение и стандартизация в сфере защиты информации.**

Основополагающими документами по защите информации в Российской Федерации являются:

- Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) с последующими изменениями и поправками.
- Концепция национальной безопасности Российской Федерации, которая утверждена 14 января 2000 года Президентом Российской Федерации. .
- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, которая утверждена 9 сентября 2000 года Президентом Российской Федерации № Пр-1895. В содержании Доктрины особо следует обратить внимание на организационно-технические и правовые методы обеспечения информационной безопасности.

Организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности включают: создание системы информационной безопасности и ее постоянное совершенствование, предотвращение несанкционированного

доступа к обрабатываемой информации, контроль за действиями персонала, имеющего доступ к информации, подготовка кадров в области обеспечения информационной безопасности;

Правовые методы обеспечения информационной безопасности предусматривают разработку правовых актов, регламентирующих отношения в сфере информационных технологий (ИТ) и разработку нормативных методических документов по вопросам информационной безопасности.

Гостехкомиссией России разработан и опубликован ряд руководящих документов, посвященных вопросам защиты информации от несанкционированного доступа. Согласно этих документов, в России предусмотрены три группы и девять классов защищенности автоматизированных информационных систем (АИС) от несанкционированного доступа к информации. При этом каждый класс защищенности АИС характеризуется определенной совокупностью требований к средствам защиты.

В пределах каждой группы соблюдается иерархия классов защищенности АИС. В документах используются следующие обозначения: цифра – номер группы, а буква - номер класса внутри группы. Например: 1А - класс «А» первой группы, 1Б - класс «Б» первой группы и т.д.. Группа «1» имеет высшую степень защищенности среди всех групп. Класс «А» соответствует высшей степени защищенности в группе.

Особенности групп защищенности АИС состоят в следующем:

- первая группа включает многопользовательские АИС, в которых одновременно обрабатывается и хранится информация разных уровней конфиденциальности. Пользователи имеют разные права доступа, а группа содержит пять классов 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д;
- вторая группа включает многопользовательские АИС, в которых пользователи имеют одинаковые полномочия доступа ко всей информации, обрабатываемой и хранимой в АИС,, на носителях различного уровня конфиденциальности, а группа содержит два класса 2А и 2Б;

- третья группа включает АИС, в которых работает один пользователь, допущенный ко всей информации, размещенной на носителях одного уровня конфиденциальности, группа содержит два класса. 3А и 3Б.

Анализ документов, касающихся вопросов стандартизации защиты компьютерной информации, показывает, что все документы имеют практическую ориентацию и направлены на решение следующих проблем:

- оценка степени угроз информационной безопасности ИС;
- организация информационной безопасности ИС;
- организация многоуровневой защиты информации в ИС.

## **15.2 Информационная безопасность АСОИиУ**

Согласно ГОСТ Р 50922–2006 «Защита информации. Основные термины и определения», защита информации представляет собой деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации и несанкционированных воздействий на нее. Целью защиты информации является сокращение ущерба для владельцев и пользователей защищаемой информации в результате ее возможной утечки или искажения.

Защита информации — это комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности и нейтрализацию угроз информационной безопасности.

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационная технология. Практические правила управления информационной безопасностью», ИБ — это защищенность данных и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера. Информационная безопасность предусматривает обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов и поддерживающей их инфраструктуры.

Конфиденциальность информации означает защиту информации от несанкционированного доступа.

Целостность информации означает, что данные, которые находятся на сервере сети, обладают свойствами непротиворечивости, защищенности и актуальности. При этом актуальность подразумевает, что значения данных соответствуют текущему состоянию объекта, который они описывают.

Доступность информации означает, что легальный авторизованный пользователь сети имеет возможность в приемлемое время получить требуемую ему информацию, находящуюся на сервере сети.

### **15.3 Модель информационной безопасности**

Базовая модель ИБ, разработанная Р. Клеменсом, и предназначенная для описания набора параметров, которые следует учитывать при организации системы информационной безопасности АСОИиУ, имеет следующий вид:

$$S=(R, Y, Z, V, B) \quad (15.1)$$

где: S - набор параметров информационной безопасности системы;

R - набор защищаемых ресурсов информационной системы;

Y - набор угроз информационной системы;

Z - набор средств защиты для обеспечения информационной безопасности;

V - набор уязвимых мест в составе ресурсов системы, представляющих собой пути для возможного проникновения потенциальных угроз в информационную систему;

B - набор барьеров, представляющих собой места в информационной системе, в которые следует установить средства защиты для обеспечения защиты информации от возможной реализации угроз.

Как правило, в состав защищаемых ресурсов включают все информационные ресурсы, а также системы связи, технические и программные средства обработки информации и помещения, в которых расположены ресурсы системы, подлежащие защите.

Угроза — это потенциальная возможность нарушить информационную безопасность. Попытка реализации угрозы называется атакой, а тот, кто ее предпринимает, является злоумышленником.

Под угрозой информационной безопасности обычно понимают возможность нарушения физической целостности информации или ее логической структуры, а также возможность несанкционированного доступа к информации, ее модификации, удаления и размножения.

Компьютерные угрозы делят на следующие два вида:

- неумышленные угрозы, которые имеют место в следующих случаях:
  - ошибочные действия сотрудников при эксплуатации систем вследствие их недостаточной квалификации или безответственности;
  - недостаточная надежность аппаратно-программных средств;
  - недостаточный уровень организации работы системы электропитания, заземления или кондиционирования;
- умышленные угрозы, которые имеют место в следующих случаях:
  - незаконное проникновение в систему злоумышленников;
  - противозаконные действия обиженных пользователей.

Основными источниками угроз информационной безопасности являются:

- отказы программного и аппаратного обеспечения;
- ошибки конфигурации параметров программного обеспечения;
- случайное или умышленное нарушение правил эксплуатации системы;
- действия обслуживающего персонала, нарушающие инструкции;
- нарушение технологии обработки информации;
- внедрение в аппаратные и программные средства компонентов, не предусмотренных документацией;
- повреждение телекоммуникационных систем связи.

Выделяют следующие основные реальные способы реализации угроз:

- компьютерные вирусы и вредоносные программы, которые установлены на компьютер и действуют без разрешения пользователя;

- «маскарад» (злоумышленник действует под видом лица, обладающего полномочиями легального пользователя);
- использование устройств перехвата информации на линиях связи;
- атаки на систему типа «отказ в обслуживании запросов пользователей», при которых злоумышленник запускает очень большое число запросов к выбранному им компьютеру, обычно к серверу, и блокирует его работу.

Уязвимости ресурсов системы – это слабые места в аппаратно-программном и организационном обеспечении АСОИиУ, которые могут быть использованы для реализации угрозы информационной безопасности.

Для оценки рисков информационной безопасности автоматизированных информационных систем (АИС) в практической деятельности используют методы как качественного, так и количественного анализа.

#### **15.4 Оценка рисков информационной безопасности АСОИиУ**

Оценку рисков информационной безопасности АСОИиУ обычно рекомендуют осуществлять в три этапа в следующем порядке.

На *этапе 1* следует определить все ресурсы и объекты АСОИиУ, подлежащие защите,  $r_j$  ( $j = 1, \dots, m$ ), где  $m$  - число ресурсов и объектов, подлежащих защите.

На *этапе 2* следует определить:

- типы угроз информационной безопасности,  $y_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) и оценить вероятности их появления, так  $p_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) - вероятность появления угрозы  $i$ -го типа, где  $n$  - число типов угроз ИБ;
- уязвимые места ресурсов системы, а также вероятности уязвимости ресурсов за счет воздействия на них угроз, так  $\gamma_{ij}$  ( $i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$ ) - вероятность уязвимости  $j$ -го ресурса системы за счет воздействия угроз  $i$ -го типа;

- вероятности реализации угроз по отношению к ресурсам системы, так,

$p_{ij}$  - вероятность реализации угрозы  $i$ -го типа по отношению  $j$ -му ресурсу.

$$p_{ij} = p_i \cdot \gamma_{ij} \quad (i=1, \dots, n; j=1, \dots, m) \quad (15.2)$$

При задании показателей вероятности появления угроз  $p_i$  и вероятности уязвимости ресурсов этими угрозами  $\gamma_{ij}$  рекомендуется использовать качественные (словесные) или количественные (балльные) оценки, как показано на примере оценки угроз в табл. 15.2. При этом уязвимость ресурса также можно оценивать качественно (малая, средняя, большая), а для перевода качественных значений в количественные значения использовать шкалу, приведенную в табл. 15.2.

Таблица 15.2

Способы оценки степени появления угрозы

Оценка степени появления угрозы		Средняя частота появления угрозы и атаки
Качественная	Количественная	
Малая (M)	1	Один раз в год
Средняя (C)	2	Один раз в четыре месяца
Большая (B)	3	Один раз в месяц

Обычно всегда сначала применяют качественную оценку, а затем с помощью вербально-числовой шкалы (табл. 4.2) переводят ее в количественный показатель.

Качественную оценку вероятности реализации угроз для ресурсов системы следует оценивать на основании данных, приведенных в табл. 4.3

Степень реализации угрозы для ресурса соответствует значению, которое находится на пересечении строки, где указана степень появления угрозы, и столбца, где указана степень уязвимости ресурса этой угрозой. Например, если степень появления угрозы средняя (C), а степень уязвимости ресурса малая (M), то степень реализации угрозы по этому ресурсу будет малая (M).

Таблица 15.3

Степень реализации угроз для ресурсов системы

Степень появления угрозы	Степень уязвимости ресурса системы		
	Малая	Средняя	Большая
Большая	C	B	B
Средняя	M	C	B
Малая	M	M	C

На *этапе 3* следует определить ценности ресурсов АСОИиУ и оценить уровень их информационной безопасности и системы в целом. Ценность ресурса системы — это экономический показатель, который измеряется в суммарных денежных потерях, затрачиваемых как на восстановление системы после проникновения в нее злоумышленника и реализацию угрозы, так и на потери, имеющие место вследствие утечки информации.

Ценность ресурса также может быть представлена также в виде качественной или количественной (бальной) оценки (аналогично табл. 15.2). Поэтому при качественной оценке ресурс может иметь малую, среднюю и большую ценность.

Далее, используя данные, приведенные в табл. 4.4, проводится оценка уровня ИБ ресурса на качественном уровне. Уровень информационной безопасности ресурса системы соответствует значению, которое находится на пересечении строки, где указана степень реализации угрозы для ресурса, и столбца, где указана ценность этого ресурса. Например, если степень реализации угрозы для ресурса средняя (C), а ценность этого ресурса малая (M), то уровень информационной безопасности ресурса малый (M).

*Таблица 15.4*  
Оценка уровня информационной безопасности ресурса системы

Степень реализации угрозы	Ценность ресурса системы		
	Малая	Средняя	Большая
Большая	И2	И2	И1
Средняя	И3	И2	И2
Малая	И4	И3	И2

Согласно табл. 15.4 имеют место четыре уровня информационной безопасности ресурсов системы:

уровень И1 – информационная угроза носит недопустимый характер, поэтому внедрение системы защиты информации должно быть выполнено немедленно;

уровень И2 – информационная угроза носит существенный характер, поэтому внедрение системы защиты информации должно быть выполнено в ближайшее время по мере возможности;

уровень И3 – информационная угроза носит допустимый характер, однако требуется провести мониторинг ситуации и по его результатам принять решение о целесообразности принятия мер, противодействующих угрозе, и необходимости внедрения системы защиты информации;.

уровень И4 – информационная угроза несущественна, поэтому никаких действий по внедрению системы защиты информации, противодействующей данной угрозе, предпринимать пока не требуется.

Для количественной оценки риска ИБ системы (финансовых потерь) следует: определить средние ожидаемые реальные потери « $c$ » по формуле:

$$c = \sum_{j=1}^m c_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij}^* \cdot c_{ij}. \quad (15.3)$$

Где  $c_j$  — уровень финансовых потерь из-за реализации угроз по отношению к ресурсу  $j$ -го типа;

$c_{ij}$  — уровень финансовых потерь из-за реализации угрозы  $i$ -го типа по отношению к ресурсу  $j$ -го типа;

$p_{ij}^*$  - нормированное значение вероятности реализации информационной угрозы  $i$ -го типа по отношению к  $j$ -му ресурсу .

$$p_{ij}^* = p_{ij} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} \quad (15.4)$$

$p_{ij}$  — вероятность реализации угрозы  $i$ -го типа по отношению к  $j$ -му ресурсу.

- $n$  - число типов угроз
- $m$  число ресурсов системы

В зависимости от значения величины « $c$ », рассчитанной по формуле (15.3), следует принимать соответствующие меры для решения проблемы обеспечения информационной безопасности АСОИиУ. Так если значение « $c$ » составляет менее 5% финансовых потерь от максимально возможной величины ущерба, то к системе защиты, как правило, претензий нет.

Иначе, чем большую долю от максимально возможной величины ущерба составляет величина « $c$ », тем более серьезные требования следует предъявлять к организации системы защиты информации, выполняя рекомендации принятой политики информационной безопасности системы..

## **15.5 Политика информационной безопасности АСОИиУ**

Политика информационной безопасности (ПИБ) системы, представляет собой набор правил и практических рекомендаций по организации защиты информации в АСОИиУ и утверждается руководством организации.

Поскольку политика информационной безопасности определяет зоны безопасности АСОИиУ, при ее разработке необходимо соблюдать следующие принципы:

- все запросы к системе должны проходить через защитные средства;
- в системе защитных средств необходимо постоянно усиливать самое слабого звена защиты;
- пользователям предоставлять только те права доступа, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей;
- применять многоуровневую защиту для затруднения действий как злоумышленника, так и злонамеренных или неквалифицированных действий обслуживающего персонала и пользователей;

- использовать централизованное администрирование;
- постоянно проводить практическое и теоретическое обучение обслуживающего персонала и пользователей по совершенствованию типовых мер защиты информации.

К числу основных вопросов политики информационной безопасности относятся:

- определение целей политики информационной безопасности;
- создание принципов и правил организации парольной системы защиты;
- создание инструкций по назначению привилегий для различных категорий пользователей и групп пользователей;
- разработка инструкций для пользователей по борьбе с компьютерными вирусами и другими вредоносными программами;
- установление типовых обязанностей пользователей и мер ответственности за нарушение правил работы за компьютерами;
- разработка программ обучения обслуживающего персонала и пользователей вопросам защиты информации;
- создание инструкций по ликвидации последствий нарушения информационной безопасности;
- разработка принципов и правил обновления средств защиты информации.

Разработка политики информационной безопасности завершается созданием плана обеспечения безопасности, который должен включать описание мер, средств и способов реализации информационной безопасности ресурсов и системы в целом, а также порядок действий. Документ должен включать нескольких уровней защиты информации в АСОИиУ..

## **15.6 Организация многоуровневой защиты информации в АСОИиУ**

При разработке политики ИБ следует определить основные уровни обеспечения информационной безопасности АСОИиУ и все виды средств защиты, которые нужно использовать на этих уровнях.

При этом следует отметить, что для обеспечения информационной безопасности АСОИиУ администраторы и пользователи должны строго соблюдать и выполнять следующие типовые рекомендации:

- использовать только лицензионное ПО;
- своевременно проводить автоматические обновления ОС, рекомендуемые разработчиками программных продуктов;
- не открывать неизвестные письма, полученные по электронной почте;
- осуществлять работу на компьютере в сети Интернет с ограниченными правами пользователя;
- использовать антивирусное ПО и постоянно следить за его обновлением;
- регулярно выполнять сканирование дисков ПЭВМ в поисках вирусов;
- архивировать файлы с целью минимизации ущерба от вирусной атаки;
- при работе в сети использовать брандмауэр, позволяющий резко снизить степень проникновения на компьютер вредоносного ПО.

Выделяют следующие уровни многоуровневой защиты информации в АСОИиУ и основные средства защиты, которые следует использовать на этих уровнях.

*Уровень 1* — это защита серверов АСОИиУ от несанкционированного доступа. На этом уровне защиты для обеспечения доступа к серверам только легализованных пользователей администратор должен использовать парольную систему защиты, которая обычно включает поддержку следующих трех функций:

- 1) идентификация пользователя — процедура проверки регистрационного имени пользователя;
- 2) аутентификация пользователя — процедура проверки подлинности пользователя по введенному им паролю;
- 3) адресация пользователя — процедура проверки разрешенного по времени входа в сеть и адреса компьютера (или компьютеров), с которых разрешен вход в сеть.

Для удаленного подключения пользователя к серверу следует использовать схему возвратного звонка, которая гарантирует, что удаленный пользователь получил доступ к серверу с разрешенного номера.

*Уровень 2* — это защита данных и приложений от атак злоумышленников.

На этом уровне защиты для обеспечения доступа к данным и приложениям только легализованных пользователей администратору следует использовать средства ОС, которые включают поддержку следующих двух функций:

- авторизация пользователя — процедура проверки полномочий и привилегий пользователя на предоставление ему возможности выполнять те действия, которые разрешил администратор;
- апелляция пользователя — процедура ведения и протоколирования действий, совершаемых пользователем на сервере, которые влияют на безопасность информации, расположенной на этом сервере.

Поэтому для каждого пользователя администратор должен установить индивидуальные права на доступ к файлам данных, регламентирующие все действия, которые пользователь может выполнять над этими файлами. Для каждого файла администратор также должен установить индивидуальные атрибуты, регламентирующие возможные действия с этим файлом.

*Уровень 3* — это защита узлов АСОИиУ от компьютерных вирусов.

На этом уровне защиты администратору следует устанавливать антивирусные программы. Существует достаточно много программных средств антивирусной защиты. К наиболее эффективным и популярным антивирусным программам относятся Антивирус Касперского, AVAST, Norton AntiVirus.

Современные антивирусные программы состоят из модулей, которые позволяют выявить неизвестные вирусы, обновить вирусную базу данных, проверить, обнаружить и удалить фиксированный набор известных вирусов. Некоторые из этих программ включают также сетевой экран, который обеспечивает защиту компьютера от атак злоумышленников.

Администратор и пользователи должны помнить, что основными признаками наличия вирусов в компьютере являются:

- медленная загрузка и медленная работа компьютера;
- зависания и сбои в работе компьютера;
- неправильная работа ранее успешно работающих программ;
- уменьшение размера свободной области ОП;
- изменение размеров файлов и появление неизвестных файлов;
- исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого;
- изменение даты и времени модификации файлов;
- частый вывод на экран монитора сообщений об ошибках;
- частое появление на экране монитора всплывающих меню.

*Уровень 4* — это защита внутренней сети АСОИиУ от утечки информации при передаче ее между узлами сети. На этом уровне защиты администратору следует использовать специальные протоколы передачи данных, обеспечивающие конфиденциальность информации. Одним из наиболее распространенных протоколов является протокол IP Security.

*Уровень 5* — это защита логического (или программного) периметра АСОИиУ от внешних атак злоумышленников за счет использования межсетевого экрана или брандмауэра. Брандмауэр (Firewall) — это компьютер с установленным на нем специальным программным обеспечением, который обеспечивает защиту системы от вторжений злоумышленников из глобальной сети, позволяет пропускать через сетевое подключение системы только авторизованный трафик и осуществляет протоколирование всех событий. Он также может осуществлять шифрование информации, обеспечивать только ее одностороннюю передачу и блокировать нежелательную активность внешнего трафика.

Отметим следующие основные недостатки брандмауэра:

– он обеспечивает эффективную защиту логического периметра АСОИиУ только при очень точной настройке его рабочих параметров, что требует большого опыта работы администратора;

– он не обеспечивает защиту АСОИиУ от атак, выполняемых изнутри системы, например, «обиженными» пользователями».

Уровень 6 — это защита физического периметра АСОИиУ в результате ограничения доступа персонала в помещения, в которых расположены ресурсы системы. Обслуживающий персонал и пользователи должны иметь право посещать только помещения, выделенные им для выполнения служебных обязанностей.

## 15.7 Организация парольной системы защиты в АСОИиУ

Важную роль в организации информационной безопасности АСОИиУ играет парольная система защиты, которую разрабатывает и устанавливает администратор системы. Парольную систему защиты сервера АСОИиУ ( $Y$ ) можно представить в виде следующего набора параметров:

$$Y = (L, A, T, N, S, B, R), \quad (15.5)$$

где  $L$  — длина пароля, т. е. число символов в составе пароля;  $A$  — мощность алфавита пароля, т.е. количество символов, которые могут входить в состав пароля;  $T$  — срок действия пароля, т. е. периодичность изменения пароля;  $N$  — уникальность пароля, т. е. его повторяемость, определяет сколько раз новый пароль не должен повторять старый, или через сколько паролей новый пароль может повторить старый пароль;  $S$  — число входов в систему со старым просроченным паролем после истечения срока его действия;  $B$  — блокировка пароля после неверного его ввода, которая указывает, сколько раз последовательно друг за другом пользователь может неверно набрать и ввести пароль;  $R$  — режим разблокирования пароля, который указывает, через какой промежуток времени и какими средствами возможно провести разблокирование пароля для обеспечения подключения легального пользователя к сети.

Вероятность  $P$  подбора злоумышленником пароля легального пользователя, в течение срока его действия, определяется по выражению

$$P = \frac{VT}{W}, \quad (15.6)$$

где  $V$  — скорость подбора пароля пользователя злоумышленником;  $T$  — срок действия пароля пользователя;  $W$  — мощность пространства паролей,

$$W = A^L \quad (15.7)$$

( $A$  — мощность алфавита пароля;  $L$  — длина пароля пользователя).

После подстановки выражения (15.7) в (15.6) получаем

$$P = \frac{VT}{A^L}. \quad (15.8)$$

После преобразования выражения (15.8) получаем

$$A^L = \frac{VT}{P}. \quad (15.9)$$

В результате дальнейшего преобразования выражения (15.9) получаем выражение для определения требуемой длины пароля пользователя в зависимости от срока его действия, скорости и вероятности подбора пароля злоумышленником и мощности алфавита пароля, которое имеет вид

$$L = \frac{\ln(VT/P)}{\ln A}. \quad (15.10)$$

При задании мощности алфавита пароля  $A$  администратор должен учитывать особенности клавиатуры компьютера, требования сетевой ОС. Рекомендуют следующие способы задания мощности алфавита пароля:

- $A=36$ , если для набора символов в составе пароля используют буквы латинского алфавита без изменения регистра и цифры от 0 до 9;
- $A=62$ , если для набора символов в составе пароля используют буквы латинского алфавита верхнего и нижнего регистров, а также цифры от 0 до 9.

Для задания остальных параметров, входящих в состав выражения (15.8), рекомендуют использовать следующие значения:

- Срок действия пароля - один месяц,  $T = 720$  час =  $2,592 \cdot 10^6$  с;
- скорость подбора пароля пользователя злоумышленником при отсутствии режима блокировки пароля изменяется  $v = 10^5$  -  $10^7$  паролей/с;

- вероятность подбора злоумышленником пароля администратора — не более  $10^{-12}$ , пользователя, решавшего важные задачи, — не более  $10^{-10}$ , а обычного пользователя — не более  $10^{-8}$ .

Результаты расчетов, проведенных с использованием выражения (15.10) при подстановке в него рекомендуемых значений исходных данных без использования режима блокировки ввода пароля, приведены в табл. 15.5

Выбор длины пароля

Таблица 15.5

Вероятность подбора пароля $P$	Длина пароля $L$					
	$A = 36$			$A = 62$		
	$v = 10^5$	$v = 10^6$	$v = 10^7$	$v = 10^5$	$v = 10^6$	$v = 10^7$
$10^{-15}$	16,98	17,63	18,28	14,72	15,29	15,84
$10^{-14}$	16,35	16,98	17,63	14,17	14,72	15,29
$10^{-13}$	15,70	16,35	16,98	13,61	14,17	14,72
$10^{-12}$	15,06	15,70	16,35	13,06	13,61	14,17
$10^{-11}$	14,43	15,06	15,70	12,50	13,06	13,61
$10^{-10}$	13,77	14,43	15,06	11,94	12,50	13,06
$10^{-9}$	13,13	13,77	14,43	11,38	11,94	12,50
$10^{-8}$	12,43	13,13	13,77	10,82	11,38	11,94
$10^{-7}$	11,84	12,43	13,13	10,28	10,82	11,38
$10^{-6}$	11,20	11,84	12,43	9,72	10,28	10,82
$10^{-5}$	10,56	11,20	11,84	9,15	9,72	10,28

При использовании режима автоматической блокировки ввода пароля в случае нескольких  $n$  последовательных неверных попыток ввода пароля ОС будет автоматически осуществлять блокировку его дальнейшего ввода на некоторый промежуток времени  $T_{бл}$ . Скорость подбора злоумышленником пароля пользователя  $v_{бл}$  при наличии блокировки существенно снижается по сравнению с ее отсутствием и определяется из выражени

$$v_{бл} = \frac{n}{T_{бл}}. \quad (15.11)$$

Типовые значения времени блокировки ввода пароля пользователя и скорости подбора пароля, вычисленные по выражению (4.11), при числе неверных попыток ввода пароля  $n = 3$ , которое наиболее широко используют администраторы в их практической работе, приведены в табл. 15.6.

Связь времени блокировки и скорости подбора пароля Таблица 15.6

Время блокировки ввода	$T_{бл}$ , с	Скорость подбора пароля
------------------------	--------------	-------------------------

пароля, устанавливаемое администратором сети, мин		при наличии блокировки $v_{\text{бл}}$ , паролей/с
15	900	0,003333
5	300	0,01
1	60	0,05

При использовании режима автоматической блокировки ввода пароля выражение для определения требуемой длины пароля пользователя с учетом выражений (4.10) и (4.11) имеет вид

$$L_{\text{бл}} = \frac{\left( \ln \frac{v_{\text{бл}} T}{P} \right)}{\ln A}, \quad (15.12)$$

где  $L_{\text{бл}}$  — длина пароля пользователя при наличии режима блокировки ввода пароля.

При этом количество символов  $\Delta L$ , на которое уменьшается длина пароля при его блокировке, можно определить из выражения

$$\Delta L = L - L_{\text{бл}} = \frac{\left( \ln \frac{v T}{P} \right)}{\ln A} - \frac{\left( \ln \frac{v_{\text{бл}} T}{P} \right)}{\ln A} = \frac{\left( \ln \frac{v}{v_{\text{бл}}} \right)}{\ln A}. \quad (15.13)$$

При расчетах  $\ln A$  принимает следующие значения:  $\ln 36 = 3,58$  и  $\ln 62 = 4,13$ . Исходные данные для расчета  $(A, v, v_{\text{бл}})$ , а также значения  $\Delta L$ , вычисленные по выражению (4.13), приведены в табл. 15.7

Таблица 15.7

Уменьшение длины пароля за счет использования режима блокировки

$v_{\text{бл}}$ , паролей/с	Уменьшение длины пароля $\Delta L$ при использовании режима блокировки пароля					
	$A = 36$			$A = 62$		
	$v = 10^5$	$v = 10^6$	$v = 10^7$	$v = 10^5$	$v = 10^6$	$v = 10^7$
0,003333	4,80	5,45	6,10	4,16	4,73	5,28
0,01	4,50	5,15	5,79	3,92	4,46	5,02
0,05	4,05	4,70	5,34	3,51	4,07	4,63

Анализ результатов, приведенных в табл. 15.7, показывает, что использование режима блокировки ввода пароля пользователя позволяет уменьшить длину пароля пользователя на 4–5 символов, обеспечивая надлежащий уровень защиты сервера от проникновения злоумышленников.

Рекомендации по формированию парольной системы защиты сервера:

- 1) на сервере АСОИиУ целесообразно установить режим автоматической блокировки ввода пароля пользователя, при котором после трех неверных попыток подключения к серверу вход в сеть блокируется на время 1 мин;
- 2) пароль пользователя не должен содержать осмысленных слов из словаря, чтобы резко уменьшить скорость его подбора;
- 3) пароль пользователя не должен представлять собой слово, которое часто употребляет пользователь;
- 4) пароль пользователя должен соответствовать алфавиту  $A = 62$  и содержать символы верхнего и нижнего регистров клавиатуры компьютера;
- 5) пароль пользователя должен содержать не менее 8 символов, включать строчные и прописные буквы, а также цифры;
- 6) пароль пользователя должен иметь ограниченный срок действия, но не более 30 сут;
- 7) пароль пользователя должен быть составлен таким образом, чтобы достаточно просто и легко было запомнить метод его получения, а по возможности — и сам пароль.

**Лекция 16. Методы сравнительной оценки альтернативных вариантов развития (модернизации и реорганизации) АСОИиУ.** Выбор перспективного направления развития АСОИиУ на основе сбалансированного критерия и стратегического плана развития АСОИиУ на основе метода дерева целей Выбор эффективных организационно-управленческих решений при модернизации АСОИиУ на основе метода анализа иерархий.

## **16.1 Выбор перспективного направления развития АСОИиУ на основе метода сбалансированного решения**

Метод сбалансированного решения довольно часто используют при выборе перспективного направления развития АСОИиУ в условиях полной неопределенности, когда эффективность выбранного варианта развития АСОИиУ существенно зависит от условий окружающей среды, которые заранее не известны. Известна лишь матрица доходов, строки которой соответствуют возможным условиям проявления внешней среды, а столбцы – возможным вариантам развития АСОИиУ.

Каждый элемент  $a_{ij}$  этой матрицы – это доход, который имеет место при этом  $i$ -ом ( $i=1,..n$ ) условии внешней среды и  $j$ -ом ( $j=1,..m$ ) варианте развития АСОИиУ. При этом

$n$  - число рассматриваемых условий внешней среды

$m$  - число рассматриваемых вариантов развития АСОИиУ

Этот метод позволяет в качестве наилучшего варианта -  $B_l$  развития АСОИиУ, выбрать такой вариант, из набора рассматриваемых альтернативных вариантов, для которого значение критерия максимально. Критерий сбалансированного решения имеет следующий вид:

$$B_l = \max_j B_j = \max_j [ a_1 \max_i a_{ij} + a_2 \min_i a_{ij} + a_3 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ij} ] \quad (16.1)$$

При этом обязательно должны быть выполнены следующие условия

$$\sum_{i=1}^3 a_i = 1 \quad \text{и} \quad 0 \leq a_i \leq 1$$

Где  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  - соответственно коэффициенты оптимизма, пессимизма и реализма, рекомендуемые значения которых  $a_1 = a_2 = a_3 = 1/3$

Из этого критерия, при определенных значениях коэффициентов  $a_i$ , можно получить широко используемые на практике частные типовые критерии принятия решения в условиях полной неопределенности, которые приведены в табл. 16.1

Таблица 16.1

Значения коэффициентов оптимизма, пессимизма и реализма при которых, из сбалансированного критерия, получают типовые критерии для принятия решения в условиях полной неопределенности.

№	Значения коэффициентов сбалансированного критерия	Название критерия
1	$a_1 = 1/3 \quad a_2 = 1/3 \quad a_3 = 1/3$	Критерий сбалансированного решения
2	$a_1 = 0 \quad a_2 = 0 \quad a_3 = 1$	Критерий Лапласа
3	$a_1 = 1 \quad a_2 = 0 \quad a_3 = 0$	Критерий максимаксимума
3	$a_1 = 0 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = 0$	Критерий Вальда
4	$a_1 + a_2 = 1 \quad a_3 = 0$	Критерий Гурвица
5	$a_1 = 0 \quad a_2 + a_3 = 1$	Критерий Ходжа-Лемана

Критерии, приведенные в табл. 16.1 , имеют следующий смысл:

1. критерий сбалансированного решения – это критерий взвешенного оптимизма, пессимизма и реализма, позволяет выбрать рациональный вариант развития АСОИиУ;
2. критерий Лапласа – это критерий реализма, который предполагает, что все возможные состояния будущей природы равновероятны и позволяет выбрать такой вариант развития АСОИиУ, для которого значение среднего дохода с учетом всех возможных состояний внешней среды принимает максимальное значение.
3. критерий максимаксимума - это критерий “крайнего оптимизма”, предполагает выбор такого развития АСОИиУ, который дает нам самый большой доход без учета реального состояния будущей внешней среды.
4. критерий Вальда – это критерий “крайнего пессимизма”, так как предполагает выбор такого варианта развития АСОИиУ, который дает нам самый большой доход в самых неблагоприятных для нас условиях, т.е

выбирается вариант, который имеет максимальный минимальный доход среди сравниваемых вариантов.

5. критерий Гурвица – это критерий взвешенного оптимизма-пессимизма, который учитывает мнение как оптимиста, так и пессимиста.

При  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 0$ ,  $a_3 = 0$  имеет место ситуация крайнего оптимизма и критерий сводится к критерию максимакса

При  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 1$ ,  $a_3 = 0$  имеет место ситуация крайнего пессимизма и критерий сводится к критерию Вальда, т.е. максимиана.

На практике, в случае полной неопределенности, рекомендуется использовать значения  $a_1 = a_2 = 0,5$  и  $a_3 = 0$

6. критерий Ходжа-Лемана – это критерий взвешенного реализма-пессимизма, учитывает мнение, как реалиста, так и пессимиста.

если  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 0$ ,  $a_3 = 1$ , то критерий превращается в критерий Лапласа;

если  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 1$ ,  $a_3 = 0$ , то критерий превращается в критерий Вальда

На практике, в случае полной неопределенности, рекомендуется использовать значения  $a_1 = 0$  и  $a_2 = a_3 = 0,5$

**Пример 16.1** Руководство фирмы поставило перед аналитическим отделом задачу определить целесообразность проведения модернизации или реорганизации организационной структуры и архитектуры системы обработки информации, размещенной в главном офисе этой фирмы. При этом необходимо рассмотреть и сравнить четыре варианта решения:

Вариант 1 - (B1) - оставить организационную структуру и архитектуру системы без изменения;

Вариант 2 – (B2) - провести модернизацию архитектуры системы;

Вариант 3 – (B3) – провести реорганизацию организационной структуры и архитектуры системы;

Вариант 4 – (B4) - провести реорганизацию организационной структуры.

При выборе варианта решения следует учесть возможные состояния (условия) окружающей среды, т.е. будущей внешней среды, которая существенно влияет на количество клиентов фирмы и ее доходы.

Условие 1 – (У1) - обстановка, окружающая фирму, не изменяется;

Условие 2 – (У2) - вблизи фирмы возможен ввод в действие филиала конкурирующей фирмы;

Условие 3 – (У3) - вблизи фирмы возможно строительство жилого массива;

Условие 4 – (У4) - вблизи фирмы возможен ввод в действие филиала конкурирующей фирмы; а также строительство жилого массива.

Расчеты, проведенные экономистами фирмы, позволили получить матрицу средних возможных доходов фирмы, для рассматриваемых вариантов реорганизации системы при возможных вариантах окружающей среды, которая приведена в табл. 16.2.

Необходимо провести ранжирование исходных вариантов по степени их предпочтительности и выбрать направление развития АСОИиУ, т. е. наилучший вариант развития из рассматриваемых вариантов.

Таблица 16.2  
Матрица доходов фирмы

Условие внешней среды	Доход фирмы от возможного варианта построения организационной структуры и архитектуры системы обработки информации			
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
Условие 1	10	9	8	6
Условие 2	8	5	6	4
Условие 3	14	16	18	20
Условие 4	12	13	14	12

Решение. Расчеты, проведенные по методу сбалансированного критерия с использованием выражения (5.1), приведены в табл. 16.3. Коэффициенты, оптимизма  $a_1$ , пессимизма  $a_2$  и реализма  $a_3$  имеют значения.

$a_1 = a_2 = a_3 = 1/3$  , что соответствует режиму сбалансированного решения

Таблица 16.3

## Выбор варианта решения по критерию сбалансированного решения

Условия внешней среды	Возможные варианты решения			
	B1	B2	B3	B4
Условие 1	10	9	8	6
Условие 2	8	5	6	4
Условие 3	14	16	18	20
Условие 4	12	13	14	12
$B_{j1} = \alpha_1 \max_i a_{ij}$	4,667	5,333	6	6,667
$B_{j2} = \alpha_2 \min_i a_{ij}$	2,667	1,667	2	1,333
$B_{j3} = \alpha_3 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ij}$	3,667	3,583	3,833	3,5
$B_j = (B_{j1} + B_{j2} + B_{j3})$	11	10,583	11,833	11,5
$B = \max_j B_j$			11,833 (*)	

Примечание. Знаком (\*) отмечен лучший вариант решения

Анализ результатов, приведенных в табл. 16.3 , показывает, что наилучшим вариантом развития АСОИиУ по методу сбалансированного решения, в условиях полной неопределенности, является вариант В3.

Ранжирование вариантов по степени предпочтения имеет вид:

$B3 \succ B4 \succ B1 \succ B2$

## **16.2 Выбор стратегического плана развития АСОИиУ на основе метода «дерева целей»**

Метод «дерева целей» позволяет получить, стратегическую последовательность выполнения отдельных мероприятий, способствующих совершенствованию АСОИиУ и достижению глобальной цели ее развития.

Этот метод известен также как метод Паттерн (PATTERN – Planning Assistance Through Technical Relevance Number) - это помощь в проведении планирования при сравнении альтернативных вариантов развития системы за счет использования относительных показателей технической оценки.

Метод «дерева целей» включает следующие этапы:

**Этап 1 Формирование глобальной цели и написание подробного древовидного сценария частных целей для ее достижения,** т.е. определение набора возможных вариантов для решения проблемы.

**Этап 2 Построение «дерева целей» за счет использования принципа иерархии целей** Идея этого принципа состоит в том, что любая цель более высокого уровня преобразуется в совокупность целей более низкого уровня., т.е. каждая крупная цель разбивается на более мелкие цели. Таким образом, все сформированные цели выстраиваются в иерархический ряд.

Процесс построения «дерева целей» включает следующие шаги:

- формулировка глобальной цели;
- формирование уровней иерархии «дерева целей», когда выполняется генерация промежуточных и конечных (т.е. локальных) целей; при этом на каждом уровне иерархии обязательно должно быть несколько целей;
- уточнение и корректировка формулировок промежуточных и конечных целей с учетом выполнения принципа их реализуемости;
- построение связей между глобальной, промежуточными и конечными целями.
- оценка уровня важности всех целей, входящих в состав «дерева целей».

При построении «дерева целей» следует выполнять следующие правила:

- все дерево целей представляет собой единую цель системы;

- каждая цель должна иметь свой уникальный номер в «дереве целей», а также средства и ресурсы для ее обеспечения;
- декомпозиция каждой цели верхнего уровня на цели нижнего уровня осуществляется по одному выбранному классификационному признаку;
- количество целей нижнего уровня должно быть достаточным для достижения цели верхнего уровня;
- по мере перехода от целей верхнего уровня к целям нижнего уровня эти цели приобретают все более конкретный характер;
- развитие отдельных ветвей дерева может заканчиваться на разных уровнях иерархии «дерева целей»;
- вершины вышележащего уровня «дерева целей» представляют собой цели для вершин нижележащих уровней;
- построение «дерева целей» продолжается до тех пор, пока лицо принимающее решение не будет иметь в своем распоряжении все конечные, т.е. все локальные, цели для достижения вышестоящей глобальной цели.

**Этап 3. Формирование группы критериев для оценки относительной важности, полезности, экономической эффективности целей всех уровней.** При этом также проводится оценка и относительной важности всех этих критериев. Составляются сводные таблицы для промежуточных и локальных целей одного уровня «дерева целей», относящихся к одному и тому же вышестоящему уровню целей.

Далее будем использовать следующие обозначения: и выражения для оценки эффективности использования промежуточных и локальных целей при достижении глобальной цели.

$\alpha_k^{(i)}$  - вес k-го критерия, относящегося к цели, которая является целью более низкого уровня по отношению к цели, имеющей i-ый номер в иерархии целей, и непосредственно с ней связана.

$S_{jk}^{(i)}$  - коэффициент относительного веса j-ой цели по k-му критерию, непосредственно связанной с целью, имеющей i-ый номер,

При этом обязательно должны быть выполнены следующие условия:

1) сумма весовых коэффициентов критериев, относящихся к одному уровню иерархии «дерева целей», который непосредственно связан с одним вышестоящим уровнем этого дерева должна быть равна единице.

$$\sum_{k=1}^{n_i} \alpha_k^{(i)} = 1 \quad \text{для } i = \text{const} \quad (16.2)$$

где  $n_i$  - количество критериев, которое следует учитывать при анализе целей, которые являются целями более низкого уровня по отношению к цели, имеющей  $i$ -ый номер в иерархии целей, с которой они непосредственно связаны.

2) сумма коэффициентов относительных весов целей, расположенных на  $i$ -ом уровне иерархии «дерева целей», который связан с одним вышестоящим уровнем этого дерева должна быть также равна единице.

$$\sum_{j=1}^{n_j} S_{jk}^{(i)} = 1 \quad \text{для } i = \text{const} \quad (16.3)$$

где  $n_j$  - количество целей,, которые являются целями более низкого уровня по отношению к цели, имеющей  $i$ -ый номер в иерархии целей, с которой они непосредственно связаны.

Далее по формуле (5.4) вычисляем  $r_j^{(i)}$  - коэффициент относительного веса цели, имеющей  $j$ -ый номер в иерархии целей и непосредственно связанной с целью, имеющей  $i$ -ый номер.

$$r_j^{(i)} = \sum_{k=1}^{n_i} \alpha_k^{(i)} \cdot S_{jk}^{(i)} \quad (16.4)$$

В многоуровневой иерархической структуре рассмотренная процедура повторяется на каждом уровне для каждого узла» «дерева целей». При этом каждый узел этого дерева соответствует промежуточной или локальной цели и поэтому имеет свой индивидуальный номер в дереве иерархии целей..

Процедуру оценки, как правило, начинают с самого верхнего уровня «дерева целей», перемещаясь каждый раз на уровень ниже, после проведения всех расчетов на данном уровне. Для получения значения

коэффициента относительной важности каждой промежуточной или локальной цели, необходимо вычислить по формуле (5.4) соответствующее значение  $r_j^{(i)}$ . При этом  $R_j$  - полный к коэффициент относительной важности локальной цели, имеющей  $j$ -ый номер в иерархии целей , определяется из следующего выражения

$$R_j = \prod_{i,j \in L} r_j^{(i)} \quad (16.5)$$

где  $i$  и  $j$  – номера целей, которые расположены на пути перемещения от главной цели, т.е. цели с номером нуль, к локальной цели с номером  $j$ .

Далее можно провести ранжирование локальных целей по показателю  $R_j$ , чем больше значение этого показателя, тем локальная цель является более важной и требует ее реализации в первую очередь. При этом самой важной локальной целью является та цель (e), для которой значение этого показателя принимает наибольшее значение согласно выражения (16.6)

$$R_e = \max_j R_j \quad (16.6)$$

**Пример 16.2** Компьютерной фирме для дальнейшего развития бизнеса, удовлетворения постоянно растущих потребностей клиентов, увеличения уровня престижа в борьбе с конкурентами необходимо разработать план развития своего центрального офиса, основу которого составляет АСОИиУ.

Главная цель фирмы (цель №0) – это эффективное развитие бизнеса за счет качественного удовлетворения постоянно растущих потребностей клиентов Руководство фирмы считает, что эту цель можно достигнуть несколькими путями, выбирает при этом в качестве основных путей, следующие два направления, т.е. две промежуточные цели

Цель №1 – Провести модернизацию аппаратно-программных средств

Цель №2 - Провести реорганизацию организационной структуры

В свою очередь промежуточная цель №1 может быть реализована с помощью следующих локальных целей:

Цель №3 – Установить более мощный сервер.

Цель №4 – Установить более современные версии ПО.

Цель №5 - Заменить кабельную систему, перейти с НВП на ВОЛС.

Промежуточная цель №2 может быть реализована с помощью следующих локальных целей:

Цель №6 - Сменить провайдера Интернет услуг

Цель №7 - Организовать службу ремонта и обслуживания компьютеров

Решение. Исходные данные для промежуточных и локальных целей, которые получены в результате проведения экспертного опроса с учетом выполнения условий (16.2) и (16.3) приведены в табл. 16.4 - 16.6

Таблица 16.4

Исходные данные и оценка коэффициентов относительного веса локальных целей №1 и №2.

Критерии	Весовой коэффициент	Цель №1	Цель №2
Рост количества клиентов	$\alpha_1^{(0)} = 0,6$	$S_{11}^{(0)} = 0,45$	$S_{21}^{(0)} = 0,55$
Рост доходов	$\alpha_2^{(0)} = 0,4$	$S_{12}^{(0)} = 0,4$	$S_{22}^{(0)} = 0,6$
$r_j^{(0)} = \sum_{k=1}^2 \alpha_k^{(0)} \cdot S_{jk}^{(0)}$		$r_1^{(0)} = 0,43$	$r_2^{(0)} = 0,57$

Таблица 16.5

Исходные данные и оценка коэффициентов относительного веса локальных целей №3, №4 и №5

Критерии	Весовой коэффициент	Цель №3	Цель №4	Цель №5
Качество работы системы	$\alpha_1^{(1)} = 0,5$	$S_{31}^{(1)} = 0,3$	$S_{41}^{(1)} = 0,2$	$S_{51}^{(1)} = 0,5$
Престижность фирмы	$\alpha_2^{(1)} = 0,5$	$S_{32}^{(1)} = 0,2$	$S_{42}^{(1)} = 0,2$	$S_{52}^{(1)} = 0,6$
$r_j^{(1)} = \sum_{k=1}^2 \alpha_k^{(1)} \cdot S_{jk}^{(1)}$	-	$r_3^{(1)} = 0,25$	$r_4^{(1)} = 0,20$	$r_5^{(1)} = 0,55$

Таблица 16.6

Исходные данные и оценка коэффициентов относительного веса локальных целей №6 и №7

Критерии	Весовой коэффициент	Цель №6	Цель №7
Простота проведения реорганизации	$\alpha_1^{(2)} = 0,2$	$S_{61}^{(2)} = 0,8$	$S_{71}^{(2)} = 0,2$
Объем услуг	$\alpha_2^{(2)} = 0,5$	$S_{62}^{(2)} = 0,4$	$S_{72}^{(2)} = 0,6$
Режим работы	$\alpha_3^{(2)} = 0,3$	$S_{63}^{(2)} = 0,8$	$S_{73}^{(2)} = 0,2$
$r_j^{(2)} = \sum_{k=1}^2 \alpha_k^{(2)} \cdot S_{jk}^{(2)}$	-	$r_6^{(2)} = 0,6$	$r_7^{(2)} = 0,4$

В табл. 16.4 – 16.6 также приведены оценки коэффициентов относительного веса промежуточных и локальных целей, рассчитанные по выражению (16.4)

Полные значения коэффициентов относительной важности промежуточных целей 1 и 2, рассчитанные с использованием выражения

$$(5.5) \text{ имеют вид: } R_1 = r_1^{(0)} = 0,43 \quad R_2 = r_2^{(0)} = 0,57$$

Ранжирование промежуточных целей по показателю  $R_j$  позволяет утверждать, что для достижения главной цели, а именно эффективного развития бизнеса фирмы, реорганизация организационной структуры фирмы является более перспективной задачей по сравнению с реорганизацией аппаратно-программных средств, поскольку рассчитанное значение  $R_2 > R_1$

Полные значения коэффициентов относительной важности локальных целей, рассчитанные с использованием выражения (16.5), приведены ниже

$$R_3 = r_3^{(1)} \cdot r_1^{(0)} = 0,25 \cdot 0,43 = 0,1075 \quad R_4 = r_4^{(1)} \cdot r_1^{(0)} = 0,20 \cdot 0,43 = 0,0860$$

$$R_5 = r_5^{(1)} \cdot r_1^{(0)} = 0,55 \cdot 0,43 = 0,2365 \quad R_6 = r_6^{(2)} \cdot r_2^{(0)} = 0,6 \cdot 0,57 = 0,3420$$

$$R_7 = r_7^{(2)} \cdot r_2^{(0)} = 0,4 \cdot 0,57 = 0,2280$$

Используя выражение (16.6), получаем, что самой важной локальной целью, которую следует реализовать в первую очередь, является цель №6.

Ранжирование локальных целей по показателю  $R_j$  позволяет расположить эти цели, начиная с самой важной цели, в следующей последовательности Цель №6 – Цель №5 – Цель №7 – Цель №3 – Цель №4

Таким образом, для достижения главной цели – эффективного развития бизнеса руководство фирмы должно последовательно и поэтапно провести следующие мероприятия:

- сменить провайдера Интернет услуг (цель №6);
- заменить кабельную систему, перейти с НВП на ВОЛС.(цель №5);
- организовать службу ремонта и обслуживания компьютеров (цель №7)
- установить более мощный сервер (цель №3);
- установить более современные версии ПО (цель №4).

### **16.3 Выбор организационно-управленческих решений при модернизации АСОИиУ на основе метода анализа иерархий**

Метод анализа иерархий или аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process) разработан американским ученым, математиком Томасом Саати, и научно обоснован. Метод является универсальным, достаточно мощным и эффективным средством принятия наилучших решений при решении многокритериальных задач и поэтому в настоящее время нашел широкое практическое применение. Рассмотрим основные этапы процесса принятия организационно-управленческих решений с использованием метода анализа иерархий

**Этап 1 Структуризация процесса принятия решения.** На этом этапе ЛПР разрабатывает иерархическую многоуровневую структурную схему процесса принятия решения и определяет основные факторы, которые входят в ее состав. К их числу относятся: главная цель исследования, критерии и набор альтернативных вариантов, подлежащих сравнению.

При этом все критерии представляют собой факторы одного типа, а все исходные альтернативные варианты сравнения – это факторы другого типа.

**Этап 2 Последовательное парное сравнение всех факторов одного типа.** На этом этапе ЛПР выполняет следующие действия:

- Составляет матрицу парных сравнений критериев, в которую заносит результаты сравнения всех критериев,

При сравнении любых двух критериев ЛПР сначала должен указать в словесной формулировке какой из этих критериев является более важным. Для измерения степени превосходства одного критерия перед другим ЛПР использует логические суждения из упрощенной или фундаментальной вербально-цифровых шкал, соответственно приведенных в табл 16.7 и табл 16.8, а затем переводит эти данные в числа  $k_{ij}$ , согласно этим же шкалам.

Если в матрице парных сравнений критерий строки ( $i$ ) имеет степень предпочтительности по сравнению с критерием столбца ( $j$ ), то в соответствующий элемент матрицы записываем число  $k_{ij}$ , тогда элемент на пересечении строки ( $j$ ) и столбца ( $i$ ) будет иметь обратное значение, равное  $1/k_{ij}$ .

Таблица 16.7

Вербально-числовая шкала относительной предпочтительности показателей, предложенная Саати

№	Качественное определение уровня предпочтительности	Количественное значение уровня предпочтительности ( $k_{ij}$ )
1	Равная предпочтительность	1
2	Умеренная степень предпочтительности	3
3	Существенная степень предпочтительности	5
4	Значительная степень предпочтительности	7
5	Очень большая степень предпочтительности	9

Числа 2,4,6,8 используются для оценки промежуточных значений

Таблица 16.8

Фундаментальная вербально- числовая шкала относительной предпочтительности показателей, предложенная Саати

№	Качественное определение уровня предпочтительности	Количественное значение уровня предпочтительности ( $k_{ij}$ )
1	Равная предпочтительность	1
2	Слабая степень предпочтительности	2
3	Среднее степень предпочтительности	3
4	Предпочтительность выше среднего	4
5	Умеренно сильная предпочтительность	5
6	Сильная предпочтительность.	6
7	Очень сильная (очевидная) предпочтительность	7
8	Очень, очень сильная предпочтительность	8
9	Абсолютная предпочтительность	9

Если количество критериев равно ( $n$ ), то количество парных сравнений критериев определяется из следующего выражения  $[ n \cdot (n - 1) / 2 ]$

2. После заполнения матрицы парных сравнений критериев ЛПР составляет матрицы парных сравнений исходных альтернативных вариантов по каждому из критериев. Если количество вариантов сравнения равно  $m$ , то количество парных сравнений вариантов по всем критериям определяется из выражения  $[ n \cdot m \cdot (m - 1) / 2 ]$

Процедура парного сравнения исходных вариантов по каждому критерию аналогична процедуре сравнения критериев друг с другом.

Следует иметь в виду, что любая матрица парных сравнений факторов, составленная ЛПР, должна обладать следующими свойствами:

- 1) быть квадратной и положительной;
- 2) все элементы главной диагонали матрицы должны быть равны единице;
- 3) любые два элемента матрицы парных сравнений ,симметричные относительно ее главной диагонали, должны быть связаны между собой

следующим соотношением  $k_{ij} = 1/k_{ji}$ , которое следует из основного правила заполнения матрицы;

4) для любых элементов  $k_{ik}$ ,  $k_{ij}$ ,  $k_{jk}$  матрицы парных сравнений должно выполняться условие согласованности элементов, которое имеет следующий вид:  $k_{ik} = k_{ij} \cdot k_{jk}$

5) для любых элементов  $k_{ik}$ ,  $k_{ij}$ ,  $k_{jk}$  матрицы парных сравнений должны выполняться условия транзитивности элементов, согласно которым, если  $k_{ik} \geq k_{ij}$  и  $k_{ij} \geq k_{jk}$ , то  $k_{ik} \geq k_{jk}$

Матрицу парных сравнений факторов, удовлетворяющую всем перечисленным свойствам, называют согласованной.

**Этап 3 Вычисление коэффициентов важности факторов.** На этом этапе ЛПР сначала вычисляет коэффициенты важности критериев, а затем коэффициенты важности исходных вариантов по каждому из этих критериев.

Для этого ЛПР последовательно вычисляет собственные вектора как критериев  $C_i$ , так и каждого исходного варианта ( $j$ ) по каждому критерию

( $i$ ), т.е.  $C_{ij}$ , по следующим выражениям

$$C_i = (k_{i1} \cdot k_{i2} \cdots k_{in})^{1/n} \quad (16.7)$$

$$C_{ij} = (k_{ij1} \cdot k_{ij2} \cdots k_{ijm})^{1/m} \quad (16.8)$$

Всего вычисляется  $[n \cdot (m + 1)]$  значений собственных векторов

Далее ЛПР выполняет нормирование значений собственных векторов всех факторов и определяет коэффициенты важности (или весовые коэффициенты) этих факторов по следующим выражениям

$$\alpha_i = \frac{C_i}{\sum_{i=1}^n C_i} \quad (16.9)$$

$$\beta_{ij} = \frac{C_{ji}}{\sum_{i=1}^m C_{ij}} \quad (16.10)$$

где  $\alpha_i$  - весовой коэффициент  $i$ -го критерия

$\beta_{ij}$  - весовой коэффициент  $j$ -го варианта по  $i$ -му критерию

**Этап 4 Определение наилучшего варианта решения** Выбор наилучшего варианта решения ЛПР осуществляется в следующей последовательности:

- вычисляет показатель качества  $Y_j$  каждого  $j$ -го варианта решения ( $j = 1, \dots, m$ ), используя следующее выражение

$$Y_j = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \beta_{ij} \quad \text{где } j = 1, \dots, m \quad (16.11)$$

- выбирает вариант решения ( $l$ ), для которого показатель качества  $Y_l$  принимает максимальное значение, и считает этот вариант решения наилучшим среди сравниваемых..

$$Y_l = \max_j Y_j \quad \text{где } j = 1, \dots, m \quad (16.12)$$

**Этап 5 Проверка согласованности суждений ЛПР.** На практике действия ЛПР при построении матриц парного сравнения факторов, как правило, далеки от проведения идеальных сравнений и выполнения условий согласованности и транзитивности элементов этих матриц. Эти нарушения во многом объясняются психологическими особенностями ЛПР, имеющими место при проведении им большого количества парных сравнений. Поэтому каждая матрица парных сравнений после ее построения обязательно должна быть проверена на согласованность суждений ЛПР.

Основные требования, которые предъявляются к согласованности суждений ЛПР, состоят в выполнении им условий согласованности и транзитивности, рассмотренных ранее (см. этап 2)

Для обнаружения несогласованности суждений ЛПР, при построении им матрицы парных сравнений, Саати предложил проводить оценку степени согласованности (или отношения согласованности – ОС), которое вычисляется по следующему выражению:

$$OC = \frac{IC}{R} = \frac{(\lambda_{\max} - m_m)}{(m_m - 1) \cdot R} \quad (16.13)$$

$$\text{при этом } IC = \frac{(\lambda_{\max} - m_m)}{(m_m - 1)} \quad (16.14)$$

где:  $IC$  - значение индекса согласованности для реальной матрицы парных сравнений факторов

$R$  - значение индекса согласованности для несимметрических матриц, заполненных случайным образом. Это значение зависит от порядка матрицы парных сравнений факторов и приведено в табл. 16.9

$m_m$  – размерность матрицы парных сравнений факторов; следует иметь в виду, что она также соответствует максимальному собственному значению согласованной идеальной матрицы парных сравнений;

$m_m = n$  - для матрицы парных сравнений критериев

$m_m = m$  - для матрицы парных сравнений вариантов

$\lambda_{\max}$  - максимальное собственное значение реальной матрицы парных сравнений факторов

Для матрицы парного сравнения факторов имеем следующее:

- если  $OC \leq 0,1$  то суждения ЛПР согласованы и матрица является согласованной;
- если  $OC > 0,1$  то суждения ЛПР не согласованы, поэтому следует заново провести парное сравнение факторов рассматриваемой матрицы

Для вычисления  $\lambda_{\max}$ , используемого в выражении (16.13), Саати предложил следующий алгоритм:

- 1) В матрице парных сравнений факторов суммируются элементы каждого столбца;
- 2) Сумма элементов каждого столбца этой матрицы умножается на соответствующие нормализованные компоненты вектора весов факторов, определенного из этой же матрицы, и получаем числа  $\lambda_j$ , количество которых соответствует количеству факторов этой таблицы;
- 3) Полученные числа  $\lambda_j$  суммируем и значение этой суммы обозначаем как  $\lambda_{\max}$

Таблица 16.9

Значение индекса согласованности ( $R$ ) для несимметрических матриц в зависимости от порядка матрицы парных сравнений факторов.

m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,54	1,56

**Пример 16.3** При реорганизации организационной структуры АСОИиУ перед руководителем фирмы стоит задача выбрать помещение для размещения службы ремонта и обслуживания компьютерной техники. Все необходимые данные ему предоставили сотрудники аналитического отдела.

Решение. На первом этапе руководитель фирмы (ЛПР) выполняет структуризацию процесса принятия решения и разрабатывает иерархическую трехуровневую схему факторов: цель, критерии выбора помещения, варианты сравниваемых помещений с полным набором их характеристик..

Цель ЛПР - выбрать недорогое для содержания и удобное с точки зрения территориального расположения помещение для размещения службы ремонта и обслуживания компьютерной техники. Для достижения поставленной цели используются критерии:

К1 – возможность расширения помещения за счет рядом расположенных помещений с целью развития службы компьютерной поддержки;

К2 – территориально удобное расположение помещения;

К3 – стоимость ремонта и содержания помещения.

На основании данных, предоставленных сотрудниками аналитического отдела, ЛПР выделяет четыре варианта помещений, которым дает

соответствующее кодовое наименование В1, В2, В3 и В4, для выбора среди них наиболее приемлемого.

На втором этапе ЛПР выполняет парное сравнение трех критериев, а также парное сравнение четырех вариантов помещений по каждому из критериев, используя упрощенную вербальную шкалу, приведенную в табл 16.7.

Составленная ЛПР матрица парных сравнений критериев приведена в табл. 16.10., а матрицы парных сравнений вариантов помещений по каждому из критериев приведены соответственно в табл. 16.11, 16.12 и 16.13..

На третьем этапе ЛПР сначала вычисляет собственные вектора каждого из рассматриваемых факторов: для критериев использует выражение (16.7), а для вариантов помещений - выражение (5.8), а затем вычисляет коэффициенты важности этих факторов, используя соответственно выражения (16.9) и (16.10). Полученные данные ЛПР заносит в соответствующие таблицы парного сравнения этих факторов: для критериев в табл 16.10, а для вариантов помещений, с учетом критерия, по которому проводилось их сравнение, соответственно в табл. 16.11 - 16.13.

Таблица 16.10

Матрица сравнения критериев

Критерий	K1	K2	K3	Собственный вектор	Вес критерия
K1	1	3	5	2,47	0,650
K2	1/3	1	3	0,848	0,230
K3	1/5	1/3	1	0,48	0,120

Таблица 16.11

Матрица сравнения вариантов по критерию K1

Вариант	B1	B2	B3	B4	Собственный вектор	Вес критерия
B1	1	1	0,333	0,2	0,508	0,106
B2	1	1	0,333	0,333	0,577	0,120
B3	3	3	1	1	1,732	0,362
B4	5	3	1	1	1,968	0,412

Таблица 16.12  
Матрица сравнения вариантов по критерию К2

Вариант	B1	B2	B3	B4	Собственный вектор	Вес критерия
B1	1	0,11	0,2	0,14	0,23	0,050
B2	9	1	3	1	2,28	0,430
B3	5	0,33	1	1	1,14	0,220
B4	7	1	1	1	1,63	0,300

Таблица 16.13  
Матрица сравнения вариантов по критерию К3

Вариант	B1	B2	B3	B4	Собственный вектор	Вес критерия
B1	1	3	5	9	3,4	0,560
B2	0,33	1	3	7	1,63	0,270
B3	0,2	0,33	1	5	0,76	0,130
B4	0,11	0,14	0,2	1	0,23	0,040

На четвертом этапе ЛПР, используя выражение (16.11), определяет показатель качества каждого варианта решения (в данном случае – это варианты помещения B1, B2, B3 и B4), а затем согласно выражения (16.12) определяет наилучший вариант решения, т.е. выбирает наиболее приемлемое, с его точки зрения, помещение для размещения службы.

Результаты этих расчетов таковы:

$$Y_1 = 0,65 \cdot 0,106 + 0,23 \cdot 0,05 + 0,12 \cdot 0,56 = 0,1517$$

$$Y_2 = 0,65 \cdot 0,120 + 0,23 \cdot 0,43 + 0,12 \cdot 0,27 = 0,2077$$

$$Y_3 = 0,65 \cdot 0,362 + 0,23 \cdot 0,22 + 0,12 \cdot 0,13 = 0,2906$$

$$Y_4 = 0,65 \cdot 0,412 + 0,23 \cdot 0,30 + 0,12 \cdot 0,04 = 0,3390$$

$$Y_4 = \max_j Y_j = 0,3390$$

Анализ приведенных результатов показывает, что наилучшим решением является выбор помещения, обозначенного как B4.

На пятом этапе ЛПР осуществляет проверку согласованности своих суждений, учитывающую проверку корректности и безошибочности своих действий при заполнении матриц парного сравнения. Эту проверку ЛПР выполняет в следующей последовательности:

1) вычисляет максимальное собственное значение каждой из четырех матриц парных сравнений факторов по ранее приведенному алгоритму (смотри этап.5) В результате расчетов имеем

$\lambda_{\max K} = 3,117$  - максимальное собственное значение матрицы парных сравнений критериев;

максимальные собственные значения матриц парных сравнений вариантов помещений по критериям К1, К2 и К3 соответственно имеют значения  $\lambda_{\max 1} = 4,023$ ,  $\lambda_{\max 2} = 4,233$ ,  $\lambda_{\max 3} = 4,2015$

2) определяет из табл 16.9 значение индекса согласованности для несимметрических матриц, заполненных случайным образом, и получает для них следующие значения  $R_K = 0,58$        $R_1 = R_2 = R_3 = 0,90$

3) вычисляет отношение согласованности для каждой матрицы парных сравнений используя выражение (16.13).

На основании проведенных расчетов получены следующие результаты:

$$OC_K = 0,1 \quad OC_1 = 0,0074 \quad OC_2 = 0,085 \quad OC_3 = 0,082$$

Для каждой из матриц выполняется условие согласованности  $OC \leq 0,1$ , поэтому суждения ЛПР следует считать согласованными и выбор варианта помещения В4 в качестве наилучшего вполне обоснованным.

#### **16.4 Выбор организационно-управленческих решений при модернизации АСОИиУ на основе упрощенного метода анализа иерархий**

При данном методе осуществляется только парное сравнение критериев и не проводится парное сравнение альтернативных вариантов по каждому критерию. Вместо парного сравнения альтернативных вариантов по каждому из локальных критериев, проводится ранжирование вариантов по указанным критериям, используя при этом полную или базовую вербально-цифровую шкалу качества (табл 16.14 и 16.15) и все полученные данные заносятся только в одну таблицу (матрицу) сравнения вариантов по критериям

Градации этих шкал расположены так, что наивысшая вербальная оценка (например, “отлично”) получает наивысший балл (например, 5), а наихудшая оценка соответственно наименьший балл

Таблица 16.14

Полная вербально-цифровая шкала качества

Оценка качества	Балл	Оценка качества	Балл
отлично	5,0	плохо	2,0
очень хорошо	4,5	очень плохо	1,5
хорошо	4,0	сверх плохо	1,0
выше среднего	3,5	неудовлетворительно	0,5
удовлетворительно	3,0	неприемлемо	0,0
ниже среднего	2,5	-	-

Таблица 16.15

Базовая вербально-цифровая шкала качества

Оценка качества	Балл	Оценка качества	Балл
отлично	5,0	плохо	2,0
хорошо	4,0	сверх плохо	1,0
удовлетворительно	3,0	неприемлемо	0,0

Применение метода на практике состоит из нескольких этапов.

**Этапы метода анализа иерархий**

**Этап 1. Структуризация процесса принятия решения.** Задачи, решаемые на этом этапе, аналогичны задачам, решаемым на этапе 1 в разделе 16.3

**Этап 2. Последовательное парное сравнение критериев.** Все критерии упорядочиваются по степени их важности. Парное сравнение критериев проводится аналогично этапу 2 раздела 16.3

**Этап 3. Вычисление коэффициентов важности критериев сравниваемых вариантов и рангов вариантов, соответствующих этим критериям.** Весовые коэффициенты критериев ( $\alpha_i$ ) вычисляются аналогично этапу 3 раздела 16.3 по выражению (16.9)..

Далее проводится последовательное ранжирование альтернативных вариантов по каждому из локальных критериев в соответствии с одной из выбранных для этих целей вербально-цифровой шкалой, приведенной в табл 16.14 или 16.15. Составляется матрица сравнения альтернативных вариантов

по локальным критериям -  $\|r_{ij}\|$  Количество строк этой матрицы соответствует количеству локальных критериев, а количество столбцов - количеству альтернативных вариантов, подлежащих сравнению. Поэтому  $r_{ij}$  - это элемент матрицы, который численно равен количеству баллов, которое дают  $j$ -му альтернативному варианту по  $i$ -му локальному критерию.

**Этап 4. Определение наилучшего варианта решения** Выбор наилучшего варианта решения осуществляется в следующей последовательности:

- вычисляют показатель качества , т.е интегральный критерий,  $Y_j$  каждого  $j$ -го варианта решения ( $j = 1, \dots, m$ ), используя следующее выражение

$$Y_j = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot r_{ij} \quad \text{где } j = 1, \dots, m \quad (16.15)$$

- выбирают вариант решения ( $l$ ) , для которого показатель качества  $Y_l$  принимает максимальное значение, и считают этот вариант решения наилучшим.

$$Y_l = \max_j Y_j \quad \text{где } j = 1, \dots, m \quad (16.16)$$

**Этап 5. Проверка согласованности суждений ЛПР.** Степень корректности заполнения матрицы парных сравнений критериев и согласованности суждений оценивают на основании отношения согласованности (ОС), которое вычисляется по выражению (16.13)

Выполнение этого этапа аналогично выполнению этапа 5 раздела 16.3.

**Пример 16.4** Организация решила провести модернизацию АСОИиУ. Менеджеры организации провели детальный анализ целого ряда компьютерных фирм, которые оказывают подобные услуги, и на его основе выделили пять фирм, которые в полной мере отвечают всем предъявляемым требованиям. Из этих пяти фирм необходимо выбрать одну, которая в наибольшей степени удовлетворяет требованиям данной организации.

Решение. На первом этапе выполняют структуризацию процесса принятия решения и получают иерархическую трехуровневую схему факторов: цель, критерии, компьютерные фирмы, а также выбирают эти факторы

Цель организации - выбрать компьютерную фирму, которая за приемлемое время, недорого и качественно выполнит модернизацию АСОИиУ и обеспечит последующее надежное ее функционирование.

Для достижения поставленной цели используют следующие критерии:

К1 - стоимость модернизации АСОИиУ и последующего обслуживания (тыс.руб);

К2 – время от разработки технического задания до момента ввода АСОИиУ в опытную эксплуатацию (количество дней);

К3 – качество установки, определяемое на основе анализа работы действующих сетей;

К4 – срок действия фирмы на рынке коммерческих услуг;

К5 – финансовое положение компьютерной фирмы;

К6 - территориальное размещение фирмы и возможность оперативной связи;

К7 - готовность фирмы оперативно и качественно выполнять заказы по обслуживанию АСОИиУ, которые не указаны в договоре, заключенном между фирмой и организацией.

Всем пяти выделенным фирмам ЛПР дает соответствующее кодовое наименование (варианты В1, В2 , В3, В4 и В5) для выбора среди них наиболее приемлемого.

На втором этапе выполняют парное сравнение семи критериев используя фундаментальную вербально-числовую шкалу (см. табл 5.8). Матрица парных сравнений критериев приведена в табл. 16.16

Таблица 16.16

Матрица парных сравнений критериев  
выбора фирмы поставщика компьютерных услуг

Критерии	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
K1	1	2	4	5	6	8	9
K2	1/2	1	3	4	5	6	7
K3	1/4	1/3	1	2	3	5	6
K4	1/5	1/4	1/2	1	3	5	6
K5	1/6	1/5	1/3	1/3	1	2	3
K6	1/8	1/6	1/6	1/5	1/2	1	2
K7	1/9	1/7	1/6	1/6	1/3	1/2	1

На третьем этапе вычисляют коэффициенты важности критериев, используя последовательно выражения (16.7) и (16.9). Расчеты позволили получить следующие результаты:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= 0,425 & \alpha_2 &= 0,250 & \alpha_3 &= 0,116 & \alpha_4 &= 0,085 \\ \alpha_5 &= 0,057 & \alpha_6 &= 0,037 & \alpha_7 &= 0,030\end{aligned}$$

Далее проводят последовательное ранжирование альтернативных вариантов по каждому из локальных критериев в соответствии с базовой вербально-цифровой шкалой качества, (см. табл 16.15) По этим данным составляют матрицу сравнения альтернативных вариантов по локальным критериям, приведенную в табл 16.17

В эту же таблицу записывают весовые коэффициенты критериев.

Таблица 16.17

Матрица сравнения альтернативных вариантов по локальным критериям

Локальный критерий	Оценки альтернативных вариантов по критериям					$\alpha_i$
	B1	B2	B3	B4	B5	
K1	3	4	4	3	5 (*)	0,425
K2	5 (*)	4	3	5 (*)	3	0,250
K3	2	5 (*)	3	2	5 (*)	0,116
K4	5 (*)	4	2	5 (*)	3	0,085
K5	4	2	3	5 (*)	2	0,057
K6	5 (*)	2	4	2	3	0,037
K7	4	3	4	5 (*)	5 (*)	0,030
$Y_j = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot r_{ij}$	3,715	3,900	3,660	3,690	4,085	
$Y_k^* = \max_j Y_j$					4,08	

Примечание. Знаком (\*) - отмечены лучшие варианты решения по рассматриваемому локальному критерию

На четвертом этапе, используя выражение (16.15), вычисляют интегральные критерии для каждого варианта решения и записывает их в дополнительную строку в табл 16.17. Затем, согласно выражению (5.16), выбирают в качестве наилучшего варианта решения - вариант В5, для которого интегральный критерий принимает наибольшее значение.

На пятом этапе осуществляют проверку согласованности суждений, относительно заполнении матрицы парного сравнения критериев. Проверку выполняют в следующем порядке:

1) вычисляют максимальное собственное значение матрицы парных сравнений критериев по алгоритму (см. этап.5 раздела 16.3)

В результате расчетов имеем  $\lambda_{\max} = 7,46$

2) определяют из табл 16.9 значение индекса согласованности для несимметрических матриц размерности семь, заполненных случайным образом, и получают значение  $R = 1,32$

3) вычисляют отношение коэффициента согласованности для матрицы парных сравнений критериев используя выражение (16.13). На основании проведенных расчетов получены следующие результаты:

$$OC = \frac{IC}{R} = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{(n - 1) \cdot R} = \frac{(7,46 - 7)}{6 \cdot 1,32} = 0,058$$

Так как для матрицы парных сравнений критериев выполняется условие  $OC \leq 0,1$ , то суждения, относительно ранжирования критериев, следует считать согласованными, и выбор варианта В5 в качестве наилучшего варианта вполне обоснованным

Ранжирование вариантов по упрощенному методу анализа иерархий : имеет вид.  $B5 > B2 > B1 > B4 > B3$ . Значения глобальных критериев наилучшего и наихудшего вариантов отличаются менее чем на 10%, что показывает достаточную близость всех альтернативных вариантов друг другу по интегральному критерию.

## **Лекция 17. Выбор эффективных организационно-управленческих решений на этапе развития АСОИиУ на основе использования методов экспертных оценок.**

### **17.1 Выбор решения на основе метода Дельфи**

Метод экспертных оценок Дельфи обычно используют при выборе вариантов решений, касающихся совершенствования и развития АСОИиУ. Основу метода составляют следующие принципы сбора и обработки экспертной информации:

- 1) эксперты должны дать четкий ответ на каждый вопрос анкеты;
- 2) опрос экспертов может проводиться как в один, так и в несколько туров, в ходе проведения которых они постоянно уточняют свои ответы за счет ознакомления обмена мнениями с другими экспертами;
- 3) итоговый результат заключается в получении количественной оценки специалистов по каждому из рассматриваемых альтернативных вариантов с целью выбора преобладающего мнения для определения лицом принимающим решение (ЛПР) наилучшего варианта решения.

Использование метода Дельфи на практике предусматривает последовательное выполнение следующих этапов:

**Этап 1. Разработка цели, задач и исходных данных для проведения экспертного анализа** ЛПР задает исходные данные и формирует цель проведения экспертного опроса, которая должна позволять получать количественную оценку для каждого варианта решения.

**Этап 2 Формирование рабочей группы экспертов для проведения экспертного анализа.** ЛПР формирует рабочую группу экспертов. Для определения числа экспертов  $z$  можно использовать следующую формулу:

$$z > 0,5 \left( \frac{0,3}{b} + 5 \right) \quad (17.1)$$

где  $b$ - ошибка результата экспертного анализа ( $0 < b < 1$ );

**Этап 3 Разработка анкеты для проведения опроса экспертов.** Анкета, разработанная ЛПР, должна:

- 1) включать корректные и понятные вопросы;
- 2) использовать язык среды анкетирования;

3) иметь вид шаблона, в котором каждый эксперт может дать только один вариант оценки из предложенного ему набора оценок. При этом набор оценок, или возможных ответов  $n$ , в анкете, обычно определяют по формуле

$$n = \log_2 z + 1 \quad (17.2)$$

**Этап 4. Организация и проведение опроса экспертов рабочей группы.** При проведении опроса экспертов ЛПР должен учитывать следующее:

- опрос экспертов может проводиться как в один, так и в несколько туров, в ходе проведения которых ответы экспертов ими же уточняются;
- эксперты могут знакомиться с результатами предыдущего тура опроса;
- эксперты обязательно обосновывают выставленные оценки, если эти оценки существенно отличаются от оценок большинства экспертов;
- при проведении опроса сохраняется анонимность экспертов по отношению друг к другу, что исключает влияние научного авторитета или должностного положения отдельных экспертов;
- после проведения каждого тура эксперты имеют возможность уточнить свои оценки за счет учета дополнительных факторов;
- в случае нескольких туров время между двумя последовательными турами должно быть достаточным для того, чтобы эксперты могли при необходимости детально ознакомиться с материалами своих коллег.

Следует иметь в виду, что уже после трех туров разброс мнений экспертов уменьшается, а общее мнение группы экспертов, выраженное в виде их индивидуальных оценок, стабилизируется.

**Этап 5. Обработка результатов опроса экспертов и формирование итогового решения.** На данном этапе ЛПР проводит обработку результатов опроса экспертов и формирует итоговое решение, которое заключается в выявлении преобладающего мнения и получении количественной оценки специалистов по рассматриваемому вопросу .

В процессе обработки оценок экспертов используются понятия медианы и моды.

Медиана - численное значение признака, которым обладает центральный член экспертного ряда, при условии, что ряд составлен в порядке возрастания значений рассматриваемого признака.

На практике порядковый номер  $N$  члена ранжированного ряда, на который приходится медиана, определяется следующим образом::

- если ряд с четным числом экспертов  $z$ , то  $N = z/2$
- если ряд с нечетным числом экспертов  $z$ , то  $N = (z+1)/2$

Медиана  $Me$  вычисляется по следующей интерполяционной формуле

$$Me = X_{k-1} + \frac{N - F_{k-1}}{f_k} \cdot h_k \quad (17.3)$$

Где  $X_{k-1}$  - нижняя граница интервала, в котором находится медиана

$N$  - порядковый номер члена ряда, на который приходится медиана

$F_{k-1}$  - накопленная частота ответов экспертов во всех интервалах,

предшествующих тому, в котором находится медиана

$f_k$  - частота ответа экспертов интервала, в котором находится медиана

$h_k$  - длина интервала рассматриваемого признака

Мода – значение рассматриваемого признака, которое наиболее часто встречается в ранжированном ряду. Мода  $Mo$  вычисляется по следующей интерполяционной формуле

$$Mo = X_{k-1} + \frac{(f_k - f_{k-1})}{(f_k - f_{k-1}) + (f_k - f_{k+1})} \cdot h_k \quad (17.4)$$

$X_{k-1}$  - нижняя граница интервала, в котором находится мода

$f_k$  - частота ответов экспертов, соответствующих модовому интервалу

$f_{k-1}$  - частота ответов экспертов, предшествующих модовому интервалу

$f_{k+1}$  - частота ответов экспертов, соответствующих интервалу, следующему за модовым

$h_k$  - длина интервала рассматриваемого признака

На основвт результатов обработки ответов экспертов ЛПР принимает решение, которое соответствует медиане или моде, а также может найти компромисс между ними.

При всех очевидных достоинствах метод Дельфи имеет и ряд недостатков, к основным из которых относят:

- трудность проведения экспертного опроса с большим количеством экспертов, да к тому же еще в течение нескольких туров;
- необходимость очень четкого, корректного и краткого изложения в анкетах всей требуемой для экспертов информации;
- необходимость тщательного анализа ответов всех экспертов, особенно в случаях, когда мнения некоторых из них существенно отличаются от мнения большинства членов рабочей группы.

**Пример 17.1.** Фирма имеет большое количество филиалов, разбросанных по региону. В главном офисе и каждом филиале круглосуточно функционируют АСОИиУ на базе ЛВС. В целях увеличения эффективности функционирования АСОИиУ руководство фирмы решило издать руководящий материал по рациональной организации их эксплуатации. Один из пунктов этого руководящего материала касается выбора режима фрагментации данных на жестком диске сервера. Для разрешения возникшей проблемной ситуации руководитель фирмы (ЛПР) предложил использовать метод Дельфи.

Решение. На первом этапе ЛПР формирует цель проведения экспертного опроса: необходимо определить средний интервал времени между двумя последовательными фрагментациями жесткого диска сервера для увеличения производительности работы системы.

На втором этапе ЛПР из состава сотрудников филиалов формирует рабочую группу экспертов в количестве 123 человек

На третьем этапе ЛПР разрабатывает анкету для проведения опроса экспертов, основной вопрос которой приведен в первом столбце табл. 17.1.

Число допустимых ответов на приведенный в табл 17.1 вопрос установлено по формуле 17.2

На четвертом этапе ЛПР организует и проводит опрос экспертов, а полученные данные заносит в табл 6.1, во второй столбец. После этого ЛПР формирует в табл. 17.1 третий столбец.

Таблица 17.1

Результаты опроса экспертов относительно рассматриваемой проблемной ситуации

Время между двумя последовательными фрагментациями диска (дни) (*)	Количество ответивших экспертов (частота ответов экспертов)	Накопленная частота ответов экспертов
12 - 24	5	5
24 – 36	10	15
36 - 48	10	25
48 - 60	15	40
60 - 72	15	55
72 - 84	30	85
84 - 96	20	105
96 - 108	10	115
108 – 120	8	123

(\*) - указаны рабочие дни, подразделения фирмы работают ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, 80 - среднее число рабочих дней в квартал.

На пятом этапе ЛПР обрабатывает результаты опроса экспертов. Используя выражения (6.3) и (6.4) ЛПР получает соответственно численные значения медианы ( $M_e$ ) и моды ( $M_D$ ) для времени фрагментации жесткого диска сервера, которые приведены ниже.

$$N = (m + 1)/2 = 124/2 = 62$$

$$M_e = 72 + \frac{(62 - 55)}{30} \cdot 12 = 74,8 \text{ дня}$$

$$M_D = 72 + \frac{(30 - 15)}{(30 - 15) + (30 - 20)} \cdot 12 = 79,2 \text{ дня}$$

Таким образом, рекомендуемое экспертами время между двумя последовательными фрагментациями данных на жестком диске сервера составляет

медиана  $Me = 74,8$  дня , мода  $Mo = 79,2$  дня

На основе полученных данных ЛПР принимает важное и практически удобное решение: выполнять фрагментацию данных на жестком диске сервера один раз в квартал

## **17.2 Выбор решения на основе классического метода экспертных оценок.**

Основу классического метода экспертных оценок составляет ранжирование альтернативных вариантов по степени их важности группой экспертов, а также анализ степени согласованности мнений этих экспертов по выбранному уровню предпочтительности рассматриваемых вариантов. Метод также используют и для ранжирования параметров сравниваемых вариантов с целью их деления на группы важности, при этом параметры, подлежащие ранжированию, обычно называют факторами.

Применение классического метода экспертных оценок на практике предполагает последовательное выполнение следующих этапов.

**Этап 1. Формирование цели проведения экспертного анализа** Цель проведения экспертного анализа состоит в следующем:

- провести ранжирование исходных альтернативных вариантов модернизации АСОИиУ для выбора среди них наилучшего;
- выполнить ранжирование факторов, влияющих на выбор оборудования и отобрать среди них существенные.

**Этап 2. Формирование исходного набора рассматриваемых вариантов или рассматриваемых факторов.** Исходный набор альтернативных вариантов (или факторов) обычно формируется в результате анализа исследуемого процесса и представляется в виде строк таблицы, в которой названию каждого варианта ставится в соответствие определенный код (например, первому варианту–код В1, а второму–код В2 и т.д,

Факторам аналогично присваиваются коды –Х1, Х2 и т.д. ). Столбцы этой таблицы соответствуют оценкам, которые дает эксперт вариантам.. Число вариантов или факторов, подлежащих анализу и ранжированию, рекомендуется брать не более 10. Увеличение их числа ведет к сложности ранжирования в условиях необходимости обеспечения согласованной оценки экспертов

**Этап 3. Формирование состава экспертной группы и оценка уровня компетентности экспертов и группы в целом.** Число экспертов  $z$  в группе должно быть не меньше числа вариантов сравнения  $m$ , т. е. ( $z \geq m$ ) ;

Уровень компетентности экспертов оценивается следующим образом

$$K_{\vartheta j} = \frac{K_{aj} + K_{uj}}{K_{am} + K_{um}} = \frac{K_{aj} + K_{uj}}{2} \quad (17.5)$$

где  $K_{\vartheta j}$  - коэффициент, отражающий уровень компетентности  $j$ -го эксперта;  $K_{aj}$  - коэффициент, отражающий уровень аргументации  $j$ -го эксперта;  $K_{uj}$  -коэффициент, отражающий уровень информированности  $j$  – го эксперта

Коэффициенты  $K_{\vartheta j}$ ,  $K_{aj}$ ,  $K_{uj}$  могут принимать значения от 0 до 1.

$K_{am}$  и  $K_{um}$  - максимальные оценки коэффициентов  $K_{aj}$ ,  $K_{uj}$ , равны 1.

Коэффициент представительности или компетентности экспертной группы вычисляется по следующей формуле:

$$Q = \frac{1}{z} \cdot \sum_{j=1}^z K_{\vartheta j} \quad (17.6)$$

$$0,67 \leq Q \leq 1 \quad (17.7)$$

Если условие (6.10) выполняется, то экспертная группа считается компетентной, иначе состав экспертной группы формируется заново.

**Этап 4. Формирование окончательного набора рассматриваемых альтернативных вариантов и состава экспертной группы. ЛПР**

формирует набор вариантов (или факторов), подлежащих ранжированию, и окончательный состав компетентной рабочей группы экспертов

**Этап 5. Проведение экспертного опроса.** Каждый эксперт заполняет анкету и ранжирует все альтернативные варианты по степени их важности. При этом наиболее значимому варианту эксперт присваивает значение ранга равное 1, соответственно второму по значимости варианту значение ранга равное 2, и т. д., Наименее значимому варианту эксперт присваивает ранг равный  $n$ . Каждый эксперт работает в стандартизованной ранговой системе. Если эксперт не в состоянии указать порядок мест важности двух или более вариантов, поскольку, по его мнению, они все важны в одинаковой степени, этим вариантам он присваивает один и тот же ранг. Такие экспертные варианты принято называть связанными. Численное значение ранга связанных вариантов представляет собой среднее значение суммы мест этих вариантов в ранговой системе эксперта.

Результаты ранжирования предложенных экспертам вариантов, сводятся в единую таблицу, например, как показано в табл. 17.2 (столбцы 1-7).

Таблица 17.2  
Результаты ранжирования вариантов экспертами рабочей группы

Код варианта	Ранг, присвоенный варианту экспертом						$r_i$	$(r_i - r)$	$(r_i - r)^2$
	Э1	Э2	Э3	Э4	Э5	Э6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1	5	5	5	4	4	5	28	10	100
B2	1	1	2	2	1	3	10	- 8	64
B3	4	4	4	5	5	4	26	8	64
B4	2	2,5	1	1	2,5	1	10	- 8	64
B5	3	2,5	3	3	2,5	2	16	- 2	4
$r_j$	15	15	15	15	15	15			$\sum_{i=1}^n (r_i - r)^2 = 296$

**Этап 6. Обработка результатов экспертного опроса** После проведения опроса экспертов и заполнения таблицы вида табл. 17.2 проводится математическая обработка результатов экспертного опроса. При этом используются следующие обозначения:

$z$  – число экспертов в рабочей группе;

$m$  - число вариантов, подлежащих ранжированию экспертами;

$r_{ij}$  - ранг, присвоенный  $j$ -ым экспертом  $i$ -му варианту ( $i = 1, m$ ),  
( $j = 1, z$ )

$\alpha_{\vartheta j}$  - уровень компетентности  $j$ -го эксперта

Далее последовательно вычисляем следующие показатели:

1)  $r_i$  - суммарный средний ранг  $i$ -го варианта, присвоенный ему экспертами

$$r_i = z \cdot \sum_{j=1}^z \alpha_{\vartheta j} \cdot r_{ij} \quad (17.8)$$

Если уровень компетентности экспертов одинаков, то  $\alpha_{\vartheta j} = 1/z$  и

$$r_i = \sum_{j=1}^m r_{ij} \quad (17.9)$$

2)  $\hat{r}_j$  - сумму рангов, присвоенных  $j$ -ым экспертом всем вариантам, которые подлежат ранжированию

$$\hat{r}_j = \sum_{i=1}^m r_{ij} = \frac{m(m+1)}{2} \quad (17.10)$$

3)  $r$  - суммарный средний ранг всех вариантов, определяемый условиями проведения опроса экспертов.

$$r = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^z r_{ij} = \frac{(m+1)z}{2} \quad (17.11)$$

4)  $S$  - сумму квадратов отклонений суммарных средних рангов каждого из вариантов от суммарного среднего ранга вариантов

$$S = \sum_{i=1}^n (r_i - r)^2 \quad (17.12)$$

5)  $S_{\max}$  - максимально возможную сумму квадратов отклонений суммарных средних рангов каждого из вариантов от суммарного среднего ранга вариантов с учетом наличия связанных вариантов.

$$S_{\max} = \frac{1}{12} z^2 (m^3 - m) - z \sum_{j=1}^z T_j \quad (17.13)$$

$$\text{где } T_j = \frac{1}{12} \cdot \frac{H_j}{k=1} \sum (t_{jk}^3 - t_{jk}) \quad (17.14)$$

$T_j$  -коэффициент, учитывающий наличие связанных вариантов у  $j$ -го эксперта;  $H_j$  - число групп одинаковых рангов вариантов у  $j$ -го эксперта;  $k$  - номер группы одинаковых рангов вариантов у  $j$ -го эксперта ( $k = 1, H_j$ );  $t_{jk}$  - число одинаковых рангов вариантов в  $k$ -ой группе у  $j$ -го эксперта.

Если связанных вариантов у экспертов нет, то

$$S_{\max} = \frac{1}{12} z^2 (m^3 - m) \quad (17.15)$$

8)  $W$  - Коэффициент конкордации, т.е. коэффициент согласованности мнений экспертов, определяется по формуле Кендалла

$$W = \frac{S}{S_{\max}} = \frac{S}{\frac{1}{12} z^2 (m^3 - m) - z \sum_{j=1}^z T_j} \quad (17.16)$$

Если связанных факторов у экспертов нет, то

$$W = \frac{12 \cdot S}{z^2 (m^3 - m)} \quad (17.17)$$

При значении  $W \geq 0,7$  считается, что мнения экспертов согласованы

9) оценку значимости коэффициента конкордации, по критерию  $\chi^2$ .

При этом величина  $Wz(m-1)$  имеет  $\chi^2$  распределение с  $v = m-1$  степенями свободы. Если имеются связанные факторы у экспертов, то расчетное значение  $\chi^2$  распределения с  $v = m-1$  степенями свободы рассчитывается по следующей формуле:

$$\chi^2 = \frac{S}{\frac{1}{12} z \cdot n(m+1) - \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^z T_j} \quad (17.18)$$

Если связанные варианты у экспертов отсутствуют, то формула упрощается и принимает следующий вид

$$\chi^2 = \frac{12 \cdot S}{z \cdot m(m+1)} \quad (17.19)$$

Табличное значение критерия  $\chi_T^2$  определяется при уровне значимости  $\alpha = 0,05$  и указанном ранее числе степеней свободы (см. табл. 6.7). Если  $\chi^2 > \chi_T^2$ , т.е. расчетное значение больше табличного, то с вероятностью 95% можно утверждать, что мнения экспертов являются вполне согласованными. Если  $\chi^2 < \chi_T^2$ , то согласованность у экспертов отсутствует

10) ранжирование вариантов по уровню их важности выполняется согласно процедуре Борда, чем меньше ранг, тем вариант более значим, при этом вариант  $B_l$ , у которого наименьший ранг - наилучший вариант.

$$r_l = \min_i r_i \quad (17.20)$$

**Этап 7. Анализ результатов работы экспертной группы.** После проведения опроса экспертов и обработки результатов этого опроса обычно делается анализ работы экспертной группы, в котором указываются:

- уровень компетентности экспертов и рабочей группы экспертов в целом;
- степень согласованности мнений экспертов;
- ранжированный ряд вариантов или уровни важности факторов;

Качественную оценку степени согласованности мнений экспертов, при известном численном значении коэффициента конкордации дают:

- по шкале, предложенной Марголиным, и приведенной в табл. 17.3
- по шкале Харрингтона, приведенной в табл. 17.4

Таблица 17.3

Оценка степени согласованности мнений экспертов по шкале,  
предложенной Марголиным

№	Числовое значение коэффициента конкордации	Оценка степени согласованности мнений экспертов
1	$0 \leq W \leq 0,1$	отсутствует
2	$0,1 < W \leq 0,3$	очень слабая
3	$0,3 < W \leq 0,5$	слабая
4	$0,5 < W \leq 0,7$	умеренная
5	$0,7 < W \leq 0,9$	высокая
6	$0,9 < W \leq 1,0$	очень высокая

Таблица 17.4

Оценка степени согласованности мнений экспертов по шкале  
Харрингтона

№	Числовое значение коэффициента конкордации	Оценка степени согласованности мнений экспертов
1	$0 \leq W \leq 0,2$	очень низкая
2	$0,2 < W \leq 0,37$	низкая
3	$0,37 < W \leq 0,64$	средняя
4	$0,64 < W \leq 0,8$	высокая
5	$0,8 < W \leq 1,0$	очень высокая

**Пример 17.2** ЛПР сформировал группу из шести квалифицированных экспертов ( $z = 6$ ), предоставил им подробные материалы по пяти исходным альтернативным вариантам развития АСОИиУ ( $m = 5$ ) и поставил перед ними задачу: выбрать наилучший вариант развития АСОИиУ и провести ранжирование вариантов по степени их важности.

Решение. Результаты ранжирования исходных альтернативных вариантов развития АСОИиУ, которые выполнили эксперты с использованием стандартизованной ранговой системы, приведены в табл 17.3, (столбцы 2-7), где по мнению экспертов ранг 1 соответствует самому лучшему варианту, а ранг 5 – наихудшему.

Результаты расчетов, полученные ЛПР на основе использования выражений (17.9 – 17.12) приведены в табл. 17.2, (столбцы 8 -10), а  $S = 296$ .

Расчеты, проведенные ЛПР по выражениям (17.13 ) и (17.14), показали, что  $S_{\max} = 354$ , при этом

$$T_1 = T_3 = T_4 = T_6 = 0 \quad T_2 = \frac{1}{12} \cdot [(2^3 - 2)] = 0,5 \quad T_5 = \frac{1}{12} \cdot [(2^3 - 2)] = 0,5$$

Значение коэффициента конкордации, вычисленное по выражению (17.16), равно  $W = 0,836$ . Оценка значимости коэффициента конкордации, по критерию  $\chi^2$ ,веденная по выражению (17.18), показала, что расчетное значение  $\chi^2 = 20,06$ . Табличное значение критерия  $\chi_T^2$  при уровне значимости  $\alpha = 0,05$  и числе степеней свободы  $v = n - 1 = 4$ , согласно табл. 17.7,  $\chi_T^2 = 9,488$

Поскольку  $\chi^2 > \chi_T^2$ , т.е. расчетное значение больше табличного, то с вероятностью 95% можно утверждать, что мнения экспертов являются вполне согласованными.

При этом, согласно данным, приведенным в табл 17.3 и 17.4, учитывающим численное значение коэффициента конкордации, степень согласованности мнений экспертов соответственно высокая и очень высокая.

Ранжирование вариантов по степени их предпочтительности ЛПР осуществляет на основании численного значения суммарного среднего ранга

варианта, присвоенного ему экспертами, и определяемого по выражению (17.9). Поэтому имеем:  $r_1 = 28$      $r_2 = 10$      $r_3 = 26$      $r_4 = 10$      $r_5 = 16$

Наилучшими вариантами развития АСОИиУ согласно (17.20) являются два варианта В2 и В4, имеющие наименьший и равный ранг, а ранжирование вариантов по степени их предпочтительности имеет вид:

. В2  $\approx$  В4  $\succ$  В5  $\succ$  В3  $\succ$  В1

**Пример 17.3** ЛПР сформировал группу из шести квалифицированных экспертов, обеспечил их необходимой информацией, которая приведена в табл 17.5, и поставил перед ними задачу проранжировать указанные пять факторов и выделить среди них основные, на которые следует обратить особое внимание при выборе поставщика оборудования АСОИиУ.

Таблица 17.5  
Факторы, влияющие на выбор поставщика оборудования АСОИиУ

№ п/п	Код фактора	Наименование фактора
1	X1	Известность фирмы - производителя оборудования и весомость ее марки.
2	X2	Соответствие паспортных характеристик приобретаемого оборудования реальным возможностям этого оборудования
3	X3	Уровень сервисного обслуживания, который может предложить компания поставщик оборудования
4	X4	Показатель надежность/цена приобретаемого оборудования
5	X5	Уровень организации продаж оборудования, который имеет компания поставщик оборудования

Решение. Результаты ранжирования факторов, полученные экспертами с использованием стандартизованной ранговой системы, приведены в табл 17.6, (столбцы 2-7), где ранг 1 соответствует самому важному фактору,

Таблица 17.6  
Результаты ранжирования вариантов экспертами рабочей группы

Код фактора	Ранг, присвоенный фактору экспертом						$r_i$	$(r_i - r)$	$(r_i - r)^2$
	Э1	Э2	Э3	Э4	Э5	Э6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X1	1	1	2	2	1	1	8	-10	100
X2	2	2	1	1	3	3	12	-6	36
X3	4	3	4	3	2	2	18	0	0
X4	3	5	3	5	4	4	24	6	36
X5	5	4	5	4	5	5	28	10	100
$r_j$	15	15	15	15	15	15			$\sum_{i=1}^n (r_i - r)^2 = 272$

Результаты расчетов, полученные ЛПР на основе использования выражений (17.9 – 17.12) приведены в табл. 17.6 (столбцы 8 -10), при этом  $S = 272$ .

Расчеты, проведенные ЛПР по выражениям (17.15), показали, что  $S_{\max} = 360$ .

Значение коэффициента конкордации, вычисленное по выражению (17.17) равно  $W = 0,755$ . Оценка значимости коэффициента конкордации, по критерию  $\chi^2$ ,веденная по выражению (17.19), показала, что расчетное значение  $\chi^2 = 18,12$ . Табличное значение критерия  $\chi_T^2$  при уровне значимости  $\alpha = 0,05$  и числе степеней свободы  $v = n - 1 = 4$ , согласно табл. 17.7 равно  $\chi_T^2 = 9,5$

Поскольку  $\chi^2 > \chi_T^2$ , т.е. расчетное значение больше табличного, то с вероятностью 95% можно утверждать, что мнения экспертов являются вполне согласованными. При этом, согласно данных, приведенных в табл 17.3 и 17.4, учитывающих численное значение коэффициента конкордации, степень согласованности мнений экспертов высокая.

Ранжирование факторов по степени их предпочтительности ЛПР осуществляет на основании численного значения суммарного среднего ранга фактора, присвоенного ему экспертами, и определяемого по выражению (17.9). Поэтому имеем:  $r_1 = 8$      $r_2 = 12$      $r_3 = 18$      $r_4 = 24$      $r_5 = 28$

Согласно выражению (17.20) наиболее важным является фактор под кодом X1, имеющий наименьший ранг, а ранжирование факторов по степени их важности имеет следующий вид: X1 > X2 > X3 > X4 > X5

Таблица 17.7

Распределение хи-квадрат Вероятность  $P\{\chi^2 \geq \chi^2(\alpha; v)\}$  $\alpha$  - уровень значимости,  $v$  – число степеней свободы

Число степеней свободы $v$	Уровень значимости $\alpha$		
	0,10	0,05	0,01
1	2,706	3,841	6,635
2	4,605	5,991	9,210
3	6,251	7,815	11,341
4	7,779	9,488	13,277
5	9,236	11,070	15,086
6	10,645	12,592	16,812
7	12,017	14,067	18,475
8	13,362	15,507	20,090
9	14,684	16,919	21,665
10	15,986	18,307	23,209
11	17,275	19,675	24,725
12	18,549	21,026	26,217
13	19,812	22,362	27,688
14	21,064	23,685	29,141
15	22,307	24,995	30,578

**Лекция 18. Оценка эффективности типовых вариантов развития (модернизации и реорганизации) АСОИиУ и выбор эффективных организационно-управленческих решений на основе использования методов теории массового обслуживания. Обзор по темам модуля.**

### **18.1. Основные понятия теории массового обслуживания**

При разработке аналитических моделей АСОИиУ, как правило, используют методы теории массового обслуживания (методы ТМО), учитывающие вероятностный характер информационных процессов протекающих в этих системах

Предметом изучения ТМО являются системы массового обслуживания (СМО) и стохастические сети массового обслуживания (СеМО).

СМО - это система обслуживания потока заявок, поступающих на ее вход при заданном законе и порядке обслуживания этих заявок с учетом параметров структуры самой обслуживающей системы..

СеМО- это совокупность взаимосвязанных СМО. Структуру СеМО можно представить в виде графа, вершины которого соответствуют отдельным СМО, а дуги вероятностям переходов заявок между этими СМО.

Модели СМО и СеМО удобны, как для анализа сложных систем и организационных структур, так и для анализа отдельных подсистем, входящих в их состав.

В составе каждой СМО можно выделить следующие компоненты:

**1. Источники заявок,** определяющие входящие в СМО потоки заявок. Количество источников заявок определяет количество входящих в СМО потоков заявок ( $n$ ). В зависимости от характера источника заявок различают источники с бесконечным числом заявок и источники с конечным числом заявок. В первом случае источник генерирует неограниченное число заявок в соответствии с заданной функцией распределения интервала времени между поступающими заявками и его работа не зависит от обслуживающей системы. Во втором случае в системе циркулирует конечное, и обычно постоянное, число заявок.

СМО с бесконечным числом заявок называются разомкнутыми, а с конечным числом заявок - замкнутыми.

**2. Входящий поток заявок** - это совокупность всех типов заявок, поступающих на вход СМО. Обычно его задают функцией распределения интервалов времени между моментами поступления двух соседних заявок для каждого потока, т. е. средним значением интервала времени между заявками, и коэффициентом вариации этого времени.

Одной из важнейших характеристик входящего потока является его интенсивность, равная среднему числу заявок поступающих в единицу времени. Величина обратная интенсивности определяет средний интервал времени между двумя последовательными заявками.

Наиболее часто в качестве входящего потока при анализе СМО используют простейший поток, который обладает следующими свойствами:

- стационарность, когда вероятность поступления заявок в систему в интервале  $[t, t+h]$  зависит лишь от величины  $h$ ;
- ординарность, когда на бесконечно малом промежутке времени  $h$  поступает не более одной заявки;
- отсутствие последействия, когда вероятность поступления заявок в систему в интервале  $[t, t+h]$  не зависит от количества заявок поступивших в систему до момента времени  $t$ .

Для простейшего потока интервалы времени между двумя последовательными заявками – это непрерывные случайные величины с экспоненциальной функцией распределения  $F(\tau) = 1 - e^{-\lambda \tau}$  и плотностью распределения  $f(\tau) = \lambda e^{-\lambda \tau}$ . где  $\lambda$ - интенсивность поступления потока заявок в систему в единицу времени.

**3. Механизм обслуживания заявок**, который включает:

- длительность обслуживания заявок (среднее время и коэффициент вариации времени обслуживания заявок). На практике наиболее часто используют экспоненциальное распределение длительности обслуживания

заявок в обслуживающем аппарате (ОА), которое описывается функцией распределения времени обслуживания  $F(\tau)$  и плотностью распределения  $f(\tau)$ :

$$F(\tau) = 1 - e^{-\mu\tau} \quad \text{и} \quad f(\tau) = \mu e^{-\mu\tau}$$

где  $\mu$  - интенсивность обслуживания заявок в СМО в единицу времени.

Среднее время обслуживания заявки  $M(\tau)$  и дисперсию времени обслуживания заявки  $D(\tau)$  определяют из следующих формул:

$$M(\tau) = 1/\mu \quad \text{и} \quad D(\tau) = 1/\mu^2$$

- количество обслуживающих аппаратов (ОА) в обслуживающей системе, равное ( $c$ ), которые могут одновременно обслуживать поступающие заявки. По количеству ОА в обслуживающей системе различают: одноканальные СМО, если в системе один ОА и многоканальные СМО, если в системе несколько ОА.

- пропускная способность обслуживающей системы -  $\mu_{cic}$ , которая зависит от числа обслуживающих аппаратов ( $c$ ) и средней интенсивности обслуживания заявок ( $\mu_i$ ) каждым ОА.

$$\mu_{cic} = \sum_{i=1}^c \mu_i$$

Обычно считают, что СМО, включают только однотипные ОА

- количество мест в очереди на обслуживание ( $m$ ), т. е. число заявок, которое может находиться в очереди и ожидать начала обслуживания, если все ОА заняты обслуживанием. Число мест заявок в очереди на обслуживание определяет доступность обслуживания. В зависимости от числа мест в очереди различают СМО с отказами и СМО без отказов.

В СМО с отказами число мест в очереди на обслуживание конечно и вследствие вероятностного характера, как входящего потока заявок, так и процесса их обслуживания, существует вероятность того, что поступившая на вход СМО заявка застанет все ОА и все места в очереди занятыми, т.е. получит отказ в обслуживании.

В СМО без отказов заявка либо сразу поступает на обслуживание, если имеется хотя бы один свободный ОА, либо поступает в очередь бесконечной длины и там находится до начала обслуживания.

- дисциплина формирования очереди. По правилу формирования очереди различают СМО с общей очередью и СМО с несколькими очередями. При общей очереди заявки заполняют очередь в порядке поступления. В случае наличия нескольких очередей, как правило, очереди неоднородны по значимости. Более важные заявки поступают в более приоритетные для обслуживания очереди;

- дисциплина обслуживания очереди определяет правила выбора заявок из очереди на обслуживание. Имеют место бесприоритетные и приоритетные дисциплины обслуживания.

В общем случае возможны различные комбинации дисциплин формирования и обслуживания очереди, что порождает достаточно широкий спектр вариантов управления процессами обработки заявок в СМО.

## **18.2 Показатели и критерии оценки эффективности функционирования СМО.**

Показатели оценки эффективности функционирования СМО - это количественные показатели, характеризующие уровень выполнения СМО возложенных на нее функций по обслуживанию заявок при определенном наборе рабочих параметров СМО. К основным показателям оценки качества обслуживания заявок в СМО, обычно относят следующие показатели:

**Вероятность обслуживания заявок** ( $P_{обс}$ ) - это вероятность того, что произвольно выбранная из входящего потока с интенсивностью  $\lambda$  заявка будет обслужена, т.е. окажется в выходящем потоке обслуженных заявок с интенсивностью  $\lambda_{вых}$ . Обычно эту вероятность обслуживания заявок называют также относительной пропускной способностью СМО, обозначают символом ( $q$ ) и определяют из следующего выражения::

$$P_{обс} = q = \lambda_{вых} / \lambda$$

**Вероятность потери заявок** ( $P_{отк}$ ) - это вероятность того, что произвольно выбранная из входящего потока с интенсивностью  $\lambda$  заявка окажется в потоке заявок с интенсивностью  $\lambda_{отк}$ , которым будет отказано в обслуживании.  $P_{отк} = 1 - P_{обс}$

**Среднее время ожидания заявки в очереди** ( $W$ ). В общем случае время ожидания – это случайная величина, равная сумме длительностей интервалов времени, в течение которых заявка находится в очереди, начиная с момента поступления заявки на вход СМО и кончая моментом, когда заявка последний раз покидает очередь уходя из очереди на обслуживание.

Среднее время ожидания является суммой двух составляющих: среднего времени ожидания начала обслуживания и среднего времени ожидания в прерванном состоянии, когда обрабатывается более приоритетная заявка.. Первая составляющая равна промежутку времени между моментом поступления заявки на вход СМО и моментом первого назначения заявки на обслуживание. Вторая составляющая равна сумме промежутков времени между моментами поступления заявки, обслуживание которой было прервано, снова в очередь, и моментами поступление этой заявки на дообслуживание.

**Среднее время пребывания заявки в СМО** ( $T$ ).- это время равно среднему промежутку времени от момента поступления заявки на вход СМО до момента появления ее в выходящем потоке. Среднее время пребывания заявки в СМО равно сумме среднего времени нахождения заявки в очереди и среднего времени обслуживания в ОА.

$$T = W + 1/\mu$$

**Средняя длина очереди** ( $Q$ ) - это среднее число заявок, находящихся в очереди. Для систем без потерь средняя длина очереди связана со средним временем ожидания, согласно формулы Литтла, следующим соотношением:

$$Q = W \cdot \lambda$$

**Среднее число заявок в СМО** ( $L$ ) - это среднее суммарное число заявок, которое находится в очереди и в обслуживающих аппаратах. Для систем без потерь среднее число заявок в системе связано со средним временем пребывания, согласно формулы Литтла, следующим соотношением:

$$L = T \cdot \lambda$$

**Загрузка обслуживающего аппарата СМО** ( $\rho$ ) - это коэффициент использования ОА, вычисляют по следующей формуле

$$\rho = \lambda / (\mu \cdot c)$$

**Загрузка обслуживающей системы** ( $\varphi$ ) - это среднее число занятых обслуживающих аппаратов. Если обслуживающие аппараты однородны, то  $\varphi$  определяется из следующего выражения

$$\varphi = c \cdot \rho$$

В качестве критерия эффективности функционирования СМО обычно выбирают один, наиболее важный показатель, или несколько показателей, при этом критерий являются некоторой функцией свертки набора этих показателей.. Критерий эффективности функционирования СМО является средством оценки соответствия СМО возложенным на нее функциям. В качестве простейшего и широко используемого на практике критерия, как правило, используют критерий, который минимизирует общую стоимость обработки заявок в СМО. Его можно представить в следующем виде:

$E_l$  - стоимость обработки заявок в СМО, имеющей вариант структурной организации  $l$ , который является наилучшим с точки зрения выбранного критерия эффективности .

$E_j$  - стоимость обработки заявок в СМО имеющей вариант структурной организации  $j$

$B$  - количество возможных вариантов построения СМО

При этом стоимость обработки заявок в СМО, имеющей  $j$ -ый вариант структурной организации, определяется из следующего выражения:

$$E_l = \min_j E_j = \min_j [ c \cdot \rho \cdot \sum_{i=1}^n e_{1ij} \cdot (1/\mu_{ij}) + \sum_{i=1}^n e_{2ij} \cdot T_{ij} ] \quad j = 1, 2, \dots, B \quad (18.1)$$

Где  $E_l$  - стоимость обработки заявок в СМО, имеющей вариант структурной организации  $l$ , который является наилучшим с точки зрения выбранного критерия эффективности .

$E_j$  - стоимость обработки заявок в СМО имеющей вариант структурной организации  $j$

$B$  - количество возможных вариантов построения СМО

$e_{1ij}$  - стоимость единицы времени обслуживания заявки  $i$ -го типа в СМО, имеющей вариант структурной организации  $j$ ;

$e_{2ij}$  - стоимость единицы времени пребывания заявки  $i$ -го типа: в СМО, имеющей вариант структурной организации  $j$ ;

$1/\mu_{ij}$  - среднее время обслуживания заявки  $i$ -го типа в СМО, имеющей вариант структурной организации  $j$ ;

$T_{ij}$  - среднее время пребывания заявки  $i$ -го типа в СМО., имеющей вариант структурной организации  $j$ ;

$\rho$  - загрузка ОА

$c$  - число ОА

$n$  - число типов заявок, поступающих на вход СМО.

### 18.3 Аналитическая модель оценки работы канала связи

Для формализованного описания работы канала связи АСОИиУ с помехами используют разомкнутую СМО, имеющую символическое обозначение М/М/1 с обратной связью. В этой СМО после обработки заявки в обслуживающем аппарате, заявка с вероятностью «р», повторно поступает на обработку в СМО., что учитывает повторную передачу данных из-за

возможных сбоев в работе канала связи, которые имеют вероятностный характер.

Рассматриваемую СМО отличают следующие особенности:

- учитывает экспоненциальное распределение времени передачи данных через канал связи;
- учитывает влияние окружающей среды, т. е. помех, на повторную передачу данных за счет наличия обратной связи;
- позволяет исследовать работу канала связи и оценить его реальные характеристики.

В состав показателей оценки качества функционирования рассматриваемой СМО обычно входят:

- загрузка ОА СМО, имитирующая загрузку работы канала связи;
- среднее число заявок в очереди СМО, соответствующих числу запросов на передачу данных, находящихся в очереди канала;
- среднее число заявок в СМО, соответствующее среднему суммарному числу запросов в очереди и в канале связи;
- среднее время нахождения заявок в очереди СМО, соответствующее среднему времени нахождения запросов в очереди на передачу через канал связи;
- среднее время пребывания заявок в СМО, соответствующее среднему суммарному времени пребывания запроса в очереди и в канале связи;
- вероятность  $P(t)$ , с которой заявка будет обслужена, соответствующая вероятности, с которой запрос на передачу данных через канал связи будет выполнен за требуемое время.

Для оценки показателей качества функционирования СМО введем следующие обозначения:

$\lambda$  - интенсивность входящего в СМО потока заявок;

$t_O$  - среднее время обработки заявок в ОА СМО;

$\mu_O = 1/t_O$  - интенсивность обработки заявок в ОА СМО;

$\rho$  - загрузка ОА СМО;

$Q$  - среднее число заявок в очереди СМО;

$L$  - среднее число заявок в системе (в очереди и на обслуживании);

$W$  - среднее время нахождения заявки в очереди;

$T$  - среднее время пребывания заявки в системе;

$P(t_{np\bar{o}} < t)$  -вероятность, с которой время пребывания заявки в системе

должно быть менее заданной величины. ( $t_{np\bar{o}}$ ).

### 18.3 Аналитическая модель оценка работы канала связи АСОИиУ

Для оценки характеристик функционирования СМО, отображающей работу канала связи АСОИиУ с помехами, следует использовать аналитические выражения в указанном порядке:

1. Определяем интенсивность  $\lambda_{ex}$  реального входящего потока заявок в СМО с учетом возможной повторной обработки заявок с вероятностью  $p$ .

$$\text{Уравнение потоков для СМО имеет вид } \lambda + \lambda_{ex} \cdot p = \lambda_{ex} \quad (18.2)$$

Решая уравнение (18.2), получаем

$$\lambda_{ex} = \frac{\lambda}{1-p} = \lambda\alpha \quad (18.3)$$

Где  $\alpha = \frac{1}{1-p}$  число входов заявки в ОА за время пребывания ее в СМО.

2. Определяем загрузку обслуживающего аппарата СМО

$$\rho = \frac{\lambda_{ex}}{\mu} \quad (18.4)$$

3. Определяем среднее число заявок в очереди

$$Q = \frac{\rho^2}{1-\rho} \quad (18.5)$$

4. Определяем среднее число заявок в СМО

$$L = Q + \rho = \frac{\rho}{1-\rho} \quad (18.6)$$

5. Определяем, используя формулу Литтла, среднее время ожидания заявок в очереди с учетом того, что заявка « $\alpha$ » раз поступает на обслуживание за время пребывания ее в СМО

$$W = \frac{Q \cdot \alpha}{\lambda_{ex}} \quad (18.7)$$

6. Определяем, используя формулу Литтла, среднее время пребывания заявок в СМО с учетом того, что заявка « $\alpha$ » раз поступает на обслуживание за время пребывания ее в СМО

$$T = \frac{L \cdot \alpha}{\lambda_{ex}} \quad (18.8)$$

7. Определяем вероятность, с которой заявка будет пребывать в СМО не более времени  $t_{prob}$

$$P(t_{prob} < t) = 1 - e^{-t/T} \quad (18.9)$$

Для быстрой сравнительной оценки альтернативных вариантов каналов связи, только по показателю среднее время доставки пакетов данных, следует использовать следующее выражение:

$$T = \frac{L \cdot \alpha}{\lambda_{ex}} = \frac{\rho}{(1 - \rho) \cdot (1 - p) \cdot \lambda_{ex}} = \frac{1}{(1 - p)\mu - \lambda} \quad (18.10)$$

**Пример 18.1** Входящий поток заявок в канал связи составляет 4 запроса/с, Интенсивность, с которой канал может передавать данные составляет 10 запросов/с. Возможны три варианта организации работы канала связи в зависимости от варианта прокладки кабельной системы.. В первом варианте прокладки кабельной системы помехи очень маленькие, практически отсутствуют и ими можно пренебречь Во втором варианте они составляют 20%, а в третьем – 50%.

Следует оценить влияние помех на характеристики функционирования канала связи.

Исходные данные.  $\lambda = 4$  заявки/с,  $\mu = 10$  заявок/с  $\rho = \lambda / \mu = 0,4$

Для вариантов 1, 2 и 3 соответственно имеем:  $p = 0,0$   $p = 0,2$   $p = 0,5$

Решение. Последовательно используя формулы 18.3-18.8, для оценки работы канала без помех и с помехами, получаем результаты, которые приведены в табл. 18.1

Таблица 18.1

Сравнение результатов работы канала связи в трех режимах

Показатель сравнения	Варианты сравнения каналов связи		
	Канал без помех	Канал с помехами $p = 0,2$	Канал с помехами $p = 0,5$
$p$	0	0,2	0,5
$\alpha$	1	1,25	2
$\lambda_{ex}$ заявок/с	4	5	8
$\rho$	0,4	0,5	0,8
$Q$ заявок	0,267	0,5	3,2
$L$ заявок	0,667	1,0	4,0
$W$ с	0,067	0,125	0,8
$T$ с	0,167	0,250	1,0

Среднее время пребывания запроса в канале связи, из-за наличия помех, существенно увеличивается. Так, если загрузка канала связи составляет 40% ( $\rho = 0,4$ ), то имеем:

- наличие помех с уровнем 20% приводит к увеличению времени передачи запроса через канал связи, по сравнению с каналом без помех, в 1,5 раза;
- увеличение уровня помех в 2,5 раза (с 20% до 50%,) приводит к увеличению времени передачи запроса через канал связи в 4 раза.

#### 18.4. Аналитическая модель оцени работы службы ремонта и обслуживания компьютеров.

Для описания работы службы ремонта и обслуживания компьютеров следует использовать замкнутую СМО, имеющую символическое обозначение  $M/M/C/N/\text{ППО}/N$ .

Эту СМО, отличают следующие особенности:

- учитывает экспоненциальное распределение времени наработки на отказ у каждого компьютера, экспоненциальное распределение времени ремонта компьютера каждым специалистом - ремонтником,

- имеет «С» идентичных обслуживающих аппаратов, отражающих работу «С» специалистов – ремонтников одного уровня квалификации;
- имеет общую очередь заявок, соответствующую очереди компьютеров на ремонт, с дисциплиной выбора заявок из очереди на обслуживание «первый пришел–первым обслужен» (ПППО);
- имеет «N» источников заявок, поступающих на обслуживание в ОА, которые соответствуют количеству компьютеров в системе.
- источник заявок в любой момент времени может находиться в одном из двух состояний: активном, отражает работу исправного компьютера, и пассивном, отражает работу компьютера, который отказал. При переходе из активного состояния в пассивное состояние источник заявок посыпает в обслуживающую систему заявку, соответствующую заказу на ремонт компьютера. Заявка сразу поступает на обслуживание, если имеется свободный ОА, или в очередь, если все ОА заняты. Из очереди заявка поступает на обслуживание в соответствии с дисциплиной обслуживания ПППО.

Показатели оценки качества функционирования рассматриваемой СМО - это количественные показатели, характеризующие уровень выполнения СМО возложенных на нее функций. В состав этих показателей входят:

- загрузка ОА (генератора заявок), имитирующего работу компьютера ( $\rho_e$ );
- загрузка ОА, имитирующего работу ремонтника ( $\rho_o$ );
- среднее количество заявок в очереди СМО (компьютеров в очереди на ремонт), ( $Q$ );
- среднее суммарное количество заявок в очереди СМО и в ОА (суммарное количество компьютеров в очереди на ремонт и ремонтируемых), ( $L$ );
- среднее время нахождения заявок в очереди СМО (компьютеров в очереди на ремонт), ( $W$ );

- среднее время пребывания заявок в СМО, т.е. суммарное среднее время пребывания заявок в очереди и в ОА (среднее время пребывания компьютера в неисправном состоянии) ( $T$ ).
- среднее количество источников заявок, находящихся в активном состоянии, т.е. среднее количество исправно работающих компьютеров ( $n = N - L$ ), где  $N$  - общее количество источников заявок в СМО, равное количеству компьютеров в системе.

Введем следующие обозначения:

$t_{HO}$  - среднее время наработка на отказ одного компьютера;

$t_O$  - среднее время ремонта одного компьютера;

$\mu_{HO} = 1/t_{HO}$  - интенсивность отказов одного компьютера

$\mu_O = 1/t_O$  - интенсивность ремонта компьютера

$N$  - количество компьютеров

$C$  - количество специалистов, занятых ремонтом компьютеров

$P_k$  - вероятность, что ( $k$ ) компьютеров находятся в состоянии отказа.

$\Psi = \mu_{HO} / \mu_O$  - коэффициент отношения интенсивности наработки на отказ к интенсивности восстановления работоспособности компьютера

Для оценки характеристик функционирования рассматриваемой замкнутой СМО М/М/С/Н/ПППО/Н следует использовать аналитические выражения, которые известны в ТМО как аналитическая модель ремонтника.

Порядок расчета замкнутой СМО вида М/М/С/Н/ПППО/Н.

1. Определяем вероятности состояний рассматриваемой замкнутой СМО используя выражения (18.11 – .13)

$$P_0 = \left[ \sum_{k=0}^c \frac{N! \Psi^k}{k! (N-k)!} + \sum_{k=c+1}^N \frac{N! \Psi^k}{c^{k-c} \cdot c! (N-k)!} \right]^{-1} \quad (18.11)$$

$$P_k = \frac{N! \Psi^k}{k! (N-k)!} P_0 \quad 1 \leq k \leq c \quad (18.12)$$

$$P_k = \frac{N! \cdot \Psi^k}{c^k \cdot c! \cdot (N-k)!} P_0 \quad 1 \leq k \leq c \quad (18,13)$$

2. Определяем  $Q$  - среднее количество компьютеров, находящихся в очереди на ремонт

$$Q = \sum_{k=c}^N (k - c) \cdot P_k \quad (18,14)$$

3. Определяем  $L$  - среднее количество компьютеров, находящихся в неисправном состоянии, т.е в очереди на ремонт и на ремонте

$$L = \sum_{k=1}^N k \cdot P_k \quad (18,15)$$

4. Определяем  $U$  - среднее количество компьютеров, которое непосредственно ремонтируются специалистами.

$$U = L - Q \quad (18,16)$$

5. Определяем  $\rho_O$  - коэффициент загрузки одного специалиста, занятого ремонтом компьютеров  $\rho_O = U / C$  (18,17)

6. Определяем  $T_p$  - среднее время пребывания компьютера в неисправном состоянии (в очереди на ремонт и ремонте)

$$T_p = T_u - t_{ho} \quad (18,18)$$

Где  $T_u$  - среднее время цикла для компьютера (время наработки на отказ плюс время нахождения в неисправном состоянии)

Согласно правилу Литтла имеем

$$N = \lambda \cdot T_u = \lambda \cdot (T_p + t_{ho}) \quad (18,19)$$

$$L = \lambda \cdot T_p \quad (18,20)$$

Где  $\lambda$  - интенсивность потока заявок, циркулирующих в СМО, равная интенсивности потока отказов компьютеров в системе

Приравниваем выражения (18.19) и (18.20) и находим  $T_p$

Имеем  $T_p = \frac{L \cdot t_{HO}}{N - L}$  (18,21)

7. Определяем  $W$  - среднее время нахождения компьютера в очереди на ремонт  $W = T_p - t_o$  (18,22)

8. Определяем  $T_u$  - среднее время цикла для компьютера

$$T_u = T_p + t_{HO} \quad (18,23)$$

9. Определяем  $\rho_e$  - коэффициент загрузки компьютера, т.е. долю времени, в течение которого он находится в исправном состоянии

$$\rho_e = \frac{t_{HO}}{T_u} \quad (18,24)$$

10. Определяем  $n$  - среднее количество исправных компьютеров

$$n = (N - L) \quad (18,25)$$

11. Определяем режим работы службы ремонта и обслуживания компьютеров. Согласно организационно-технологическому процессу, протекающему в системе, справедливы следующие выражения

$$\rho_e = \frac{\lambda \cdot t_{HO}}{N} \quad (18,26)$$

$$\rho_o = \frac{\lambda \cdot t_o}{C} \quad (18,27)$$

Приравнивая выражения (П4.16) и (П4.17) получаем

$$\frac{\rho_e}{\rho_o} = \frac{C \cdot t_{HO}}{N \cdot t_o} \quad (18,28)$$

Анализируя выражение (18.28) получаем:

- если  $\frac{\rho_e}{\rho_o} = \frac{C \cdot t_{HO}}{N \cdot t_o} = 1$  (18,29)

то система сбалансированная, компьютеры и специалисты, занятые их ремонтом имеют один и тот же коэффициент загрузки;

- если  $\frac{\rho_e}{\rho_o} = \frac{C \cdot t_{HO}}{N \cdot t_o} >> 1$  (18,30)

то компьютеры загружены намного больше, чем специалисты, занятые их ремонтом, и, следовательно, в системе мало неисправных компьютеров;

$$\text{- если } \frac{\rho_e}{\rho_o} = \frac{C \cdot t_{ho}}{N \cdot t_o} \ll 1 \quad (18,31)$$

то компьютеры загружены намного меньше, чем специалисты, занятые их ремонтом, и, следовательно, в системе много неисправных компьютеров.